# BES-Q mobile接入测试使用说明

版本: 1.0

最后更新时间: 2015-05-20

此文档仅供 DSP 公司与百度流量服务对接测试使用,不得向第三方传播

### 一、背景

BES-Q 平台是百度提供的交易服务质量平台,致力于为 DSP 提供便捷的自助对接认证服务,实时的线上监控预警服务。本文档旨在帮助 DSP 使用 BES-Q 平台进行mobile自助接入测试,减少对接测试的等待时间,加快 DSP 接入 BES 的进度。BES-Q 提供的对接认证服务目前包 括接口测试,网络延迟测试,功能测试及压力测试四项功能。

# 二、BES-Q 登录页面

DSP 登录 http://besq.baidu.com/, 显示如下界面:



在"用户名"与"密码"处分别输入百度提供的 BES-Q 平台账号与密码,点击"登录" 进入"测试管理"页面。

## 三、 测试管理页面

测试管理页面如下所示:



该页面的主要功能包括:接入测试方案说明,启动测试,历史结果查询。

#### 3.1 认证说明

认证说明即 DSP 接入mobile测试的步骤规范,可通过以下方式查看接入测试方案说明:



#### Mobile认证的核对方法和说明:

提供测试广告位,从页面向DSP RTB服务器发送竞价请求,处理并展示返回内容。验证广告的展现、曝光url、click是否正确发送,价格解密功能。

#### 3.2 启动测试

启动测试前需要确认测试环境符合接入要求,详细要求如下图所示:

# 请确认测试环境符合接入要求,确认请点击启动,否则请取消 确保至少已经成功上传贴片创意物料 RTB服务器外网可访问 RTB服务器已经按照baidu 发布的proto实现了html\_snippet 创意功能 DSP点击服务器、展示监控服务器、cm服务器可用 跟管理员确认线下DSP账户状态开启 取消

#### (1) 上传测试广告主和测试素材

通过沙箱环境的 api 接口进行上传: https://apitest.es.baidu.com 上传格式请参照相关接口说明-"百度流量交易服务API接口规范2.8"。

#### (2) 素材要求

图片格式: jpg/gif/png; 大小: 50K之内; 宽 320px, 高 50px; 上传到沙箱环境;

#### (3) 广告主和素材审核

上传成功后邮件 BES 运营,告知沙箱 DSP id,广告主和素材对应的 id,由运营审核通过素材。

#### 3.3进入测试环境界面

#### 规则提示

- 1 上传移动物料,宽 320px, 高 50px
- 2 确保 rtb 服务器可用。
- 3 请关闭 adblock 等可能影响广告展现的插件。
- 4 目前支持视频创意认证的浏览器: Chrome 浏览器、百度浏览器等。

#### 验证内容

- 1 展现的广告是否正确。
- 2 点击串是否正确,点击后能否正确跳转。
- 3 win\_notice 地址是否正确。
- 4 展现价格是否正确(单位:分)

☎ 移动创意功能认证

提示信息	
規則提示	验证内容
1 上传移动物料,竞320px,高50px	1 展现的广告是否正确。
② 确保rtb服务器可用。	2 点击率是否正确,点击后能否正确那转。
③ 请关闭adblock等可能影响广告展现的插件。	③ cookie_mapping 地址是否正确。
4 目前支持视频创意认证的浏览器:Chrome浏览器、百度浏览器等。	4 win_notice 地址最否正确。
	5 展现价格是否正确(单位:分)

# 3.4 测试通过

所有验证内容通过后在最下面点选通过,并填写解密价格。 点击"提交"按钮



# 3.5 其他注意事项

- ①请内部同步沙箱账号信息,BESQ账号信息。
- ②目前移动对接测试不验证cookie mapping 请直接点击通过。
- ③测试过程中有任何参数修改需求,请发邮件告知。