

CJC-1295 + IPAMORELIN 10 MG

DOSAGEM DE REFERÊNCIA: 250 MCG / DIÁRIO

01. PROTOCOLO TÉCNICO DE RECONSTITUIÇÃO (DILUIÇÃO)

ETAPA A01
Injeção Tangencial

Aspire **2,0 mL de Água Bacteriostática**. Introduza a agulha de forma inclinada e injete o líquido de forma contínua, **escorrendo suavemente pela parede interna do frasco** para evitar o impacto direto sobre o pó liofilizado.

ETAPA A02
Homogeneização Axial

Movimente a ampola realizando giros **circulares suaves entre as palmas das mãos** até a solubilização completa do peptídeo. **NUNCA AGITE O FRASCO VIGOROSAMENTE**, pois o estresse mecânico pode quebrar a estrutura molecular da proteína.

ETAPA A03
Cadeia de Frio Estrita

Após a reconstituição, armazene a solução sob **refrigeração estrita de 2°C a 8°C**. Mantenha o frasco protegido contra a luz solar direta e umidade. Não submeta a solução reconstituída ao congelamento.

02. PROCEDIMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SUBCUTÂNEA (PASSO A PASSO)

PASSO B01
Sítio Subcutâneo

Selecione a região adiposa: Abdômen (raio de 3 a 5 cm periumbilical), face anterior da coxa ou parte posterior do braço.

PASSO B02
Anti-sepsia 70%

Higienize o local com algodão e **Álcool 70%** em movimentos circulares do centro para fora. Aguarde a pele secar.

PASSO B03
Prega Cutânea & Injeção

Pince a pele suavemente, insira a agulha fina em **ângulo de 90° (ou 45°)** e pressione o êmbolo de forma lenta e constante.

PASSO B04
Retenção de 5 a 10s

Aguarde 10 segundos antes de retirar a agulha para evitar refluxo. Retorne a ampola à geladeira imediatamente.

03. DIRETRIZES DE BIOSSEGURANÇA E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS



ASSEPSIA E CONTROLE DO FRASCO

Sanitize as mãos e limpe a borracha superior da ampola com algodão e álcool 70% antes de cada inserção de agulha para manter o frasco estéril.



DESCARTE DE PERFUROCORTANTES

Descarte seringas e agulhas usadas exclusivamente em caixa coletora para perfurocortantes (Descarpack). Nunca jogue agulhas no lixo comum.