



bluesource – mobile solutions gmbh
Softwarepark 35
A-4232 Hagenberg
Tel.: +43-7236-3343-900
Fax: +43-7236-3343-909
E-mail: office@bluesource.at
www.bluesource.at

Hagenberg, 07.04.2009

Protokoll Workshop Harreither, 06.04.2009

Termin: 06.04.2009, 13:45 – 17:15

Teilnehmer:

Hr. Prok. DI (FH) Harreither T.

Hr. Ing. Hofmarcher

Hr. Ing. Zettl

Hr. DI (FH) Neudorfer

Hr. DI (FH) Sprengseis

1. Datanorm Import

Datanorm Dateien enthalten Endkundenpreise. Für Harreither-Partner wird ein Prozentsatz hinterlegt, der den Händler-Einkaufspreis darstellt. Von der ursprünglichen Idee ein Datanorm File zu verfassen, das die Produkte, die in Europlan verfügbar sein sollen, enthält, wurde abgekommen. Es werden alle Produkte in Europlan importiert und dort wird festgelegt, welche Produkte auch tatsächlich in Europlan verwendet werden können. Zum Import kommen die Felder

- Artikelnummer
- Name des Artikels
- Preis
- Verpackungseinheit (VPE)
- Messeinheit (m², lfm, kg, ...)

Bei der Erstellung von Bestellvorschlägen, Planungsvorschlägen, etc. darf nur der Listenpreis für Endkunden ausgegeben werden. Es soll generell möglich sein, Preise ausblendbar zu gestalten.

2. Konstruktionen

Zur Erstellung von Heiz- und Kühlauslegungen werden verschiedenste Konstruktionen herangezogen. Eine Konstruktion besteht aus einem Wärme-, Kälte- od. Wärme und Kälte Erzeuger und 0..n Über- und Unterkonstruktionen.

Es gilt zwei verschiedene Arten von Konstruktionen zu verwalten:

- 1) Konstruktionen, die von Partnerbetrieben in deren Werten änderbar sind
- 2) Konstruktionen, die von Harreither vorgegeben werden und nicht änderbar sind

Konstruktionen werden im ersten Schritt von Europlan 1.0 sowie dem Konstruktionen Datenblatt der Fa. Harreither übernommen. Es ist in Zukunft möglich, beliebig viele Konstruktionen hinzuzufügen. Zu jeder Konstruktion sollen die α - (Temperaturleitfähigkeit = die zur Beschreibung der zeitlichen Veränderung der räumlichen Verteilung der Temperatur durch Wärmeleitung als Folge eines Temperaturgefälles dient) und λ Werte (die Wärmeleitfähigkeit) gespeichert werden, die wiederum zur Erstellung der Berechnung und

Auslegung von Heizungs- und Kühlsystemen erforderlich sind.

Desweiteren wird für die Betonkernaktivierung eine neue Konstruktion aufgenommen werden. Zur Planung mit Europlan2.0 wird ein Betonkern mit verschiedenen Stärken aufgenommen, in dem die Positionierung von Euroval Rohren in drei verschiedenen Positionen vorgegeben wird:

- 1) Oberes Drittel des Betonkerns
- 2) Mittig im Betonkern
- 3) Unteres Drittel des Betonkerns

Für fortgeschrittene Anwender wird es möglich sein, die Stärke des Beton-Elements und die Position der Rohrmitte anzugeben. Aus diesen Werten werden die benötigten α und λ Werte berechnet, die wiederum in die Planung einfließen.

Bei der Betonkern-Aktivierung wird graphisch dargestellt, wo sich der Rohrmittelpunkt tatsächlich befindet.

Es wurde jedoch auch darauf hingewiesen, dass die Betonkern-Aktivierung nicht die höchste Priorität genießt, sondern vielmehr Wert auf die Konstruktionen der „Modul-“ Familie gelegt wird.

Bei der Konstruktion Hitherm-Compact muss eine Unterscheidung zwischen Wand- und Decken/Dachschrägenmontage möglich sein. Für die Wärmeverlustberechnung muss die Angabe eines U-Werts der Außenwand vorgesehen werden.

In Zukunft wird eine Konstruktion auch als Freiflächenkonstruktion definierbar sein. In diesem Fall soll es möglich sein, Raumtemperaturen unter 0 Grad einzugeben. Wie bereits vorab erwähnt, wird es möglich sein, für Konstruktionen auch die α Werte zu speichern.

3. Allfällige Punkte für Planung

- Europlan 2.0 soll sich in seinen Berechnungen an die ÖNorm 1264 halten. Diese wird von der Fa. Harreither der Fa. Bluesource zur Kenntnis gebracht.
- In der Planung kann in Zukunft ein Bauteil als Zwischen-Wand / -Decke klassifiziert werden. Wird eine Konstruktion als Zwischen-Konstruktion eingesetzt, so wird auch die Wärmeabgabe in den Nebenraum angezeigt.
- Nach erfolgter Planung wird eine graphische Anschlussbelegung der Verteiler des Projekts abgespeichert. Diese dient als Dokumentation für die Anlage.

4. Allfälliges

Das Kopieren von Geschoßen und Räumen wird in Europlan2.0 ermöglicht. Die Kopie eines Raumes/Geschoßes muss vom Benutzer von Europlan2.0 mit einem neuen Namen versehen werden. Eine Kopie ist vollkommen autonom vom Original und kann in allen Parametern geändert werden.

Allgemeine Einstellungen von Europlan1.0 werden übernommen und um eine Sprachauswahl erweitert.

Der Export von Europlan2.0 Projekten ins Solar32 (H72) ist nicht Bestandteil dieses Projekts.

5. Todo's

- Hr. Hofmarcher übermittelt an die Firma bluesource die entsprechenden ÖNormen (1264, Abs. 1-3 und 5) sowie das aktuelle Datanorm File (Datanorm am 08.04.2008 erhalten).
- Hr. Sprengseis und Hr. Harreither vereinbaren einen Folgetermin Anfang Mai in dem bereits über die Workpackages 6 und 7 diskutiert wird.