

## Настройка VPN-подключения в Windows 8.1


Для создания VPN-подключения необходимо открыть окно "**Центр управления сетями и общим доступом**". Для этого на значке подключения к сети нажмите правой кнопкой мыши и в меню выберите соответствующий пункт.




В "Центре управления сетями и общем доступом" выбрать пункт Изменение параметров адаптера.




На "Подключение по локальной сети" или "Ethernet" нужно нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт Свойства. Если у вас нет подключения "Подключение по локальной сети" или "Ethernet" - необходимо доустановить драйвера на сетевую плату. Драйвер обычно поставляется на дискете или компакт-диске с самой сетевой платой, или на компакт-диске, идущем с материнской платой, если сетевая плата интегрирована в материнскую плату.




В разделе отмеченные компоненты, используются этим подключением, оставить галочку только на пункте **Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)** (если планируется использование локальной сети - оставить галочки в соответствии с рисунком), выбрать этот пункт и нажать под ним кнопку **Свойства**.




Выбрать пункты Получить IP-адрес автоматически и Получить адрес DNS-сервера автоматически. Нажать кнопку **ОК**, затем кнопку **Закрыть** 




В Центре управления сетями и общим доступом выбрать пункт Создание и настройка нового подключения или сети.




Выбрать Подключение к Интернету, и нажать кнопку Далее.




Если открылось окно с надписью **Подключение к Интернету уже выполнено** - выбрать пункт **Всё равно создать новое подключение**.




## Выбрать Высокоскоростное (с РРРоЕ).



Ввести имя пользователя и пароль (эти данные предоставляются в договоре) в поля Имя пользователя и Пароль, и отметить пункт Запомнить этот пароль. В поле Имя подключения Satellite. Также можете поставить галочку на пункте Разрешить использовать это подключение другим пользователям. Нажать кнопку Создать.





Для подключения к сети необходимо, **один раз кликнуть на значок сети**. На появившейся боковой панели найти созданное ранее подключение. Нажать на него и далее нажать на появившуюся ниже кнопку "**Подключить**".

