

//所有学督都是学员，赋予不同的职责和权限

学督和房间的关系，能否转交？

一、用况

用况 1：进行自习

简要描述：用户进入系统参与自习

前置条件：系统终端必须具有有效互联网连接，取得权限，用户登录且没有加入房间；系统处于就绪状态

后置条件：

事件流：

{进入房间}S

1. 系统展示相关选项，学督选择创建房间

{学督完成必填信息设置}

2. 系统展示房间信息，用户填写除房间号之外的信息：

房间名

房间简介

人数上限

麦克风摄像头默认状态

房间是否公开【公开/私有】

{系统验证房间可用}

4. 系统创建新房间，并分配房间号，学员成为学督

5. 若学督已完成必填信息设置，则系统记录房间信息，按照配置初始化学督的设备状态

{系统检查房间公开状态}

6. 若房间状态为公开，执行可选流 A1：展示房间

可选流 A2：分享房间

7. 学督进入房间。

可选流 A4：启动计时器

1. 系统展示相关选项，学员选择加入房间

{学员选择要加入的房间}

2. 系统展示房间列表

若学员在选择房间时想要搜索特定房间，
执行可选流 A3：查找房间

3. 用户选择自己想要加入的房间

{系统验证学员能否加入}

4. 系统按照房间配置信息初始化学员的设备状态

5. 学员进入房间，

6. 系统更新房间内学员的人数及信息，自动布局

{开始学习}

7. 学员开始学习

可选流 A5: [开关麦摄](#)

{结束学习}

8. 学员选择结束学习

{退出房间}

9. 学员退回到系统启动，系统更新房间内学员的人数及信息，自动布局

{关闭房间}

9. 学督确认关闭房间，系统强制所有学员退出房间，更新**全部房间数据**

10. 用况结束

子流 S1: 验证房间可用性

1、系统验证**房间名称**符合术语表中的格式要求

2、系统检查**房间名称**在当前已创建房间中是否唯一

3、系统验证**人数上限**在术语表定义的范围

4、如果所有验证通过，子流正常结束，回到基本流执行 4，否则执行相应备选流

子流的备选流

房间名称无效

在步骤 S1.1，如果**房间名称**格式错误（如为空或包含非法字符），系统显示错误消息“房间名称不能为空，只能包含只能包含中英文，数字和下划线，请修改”

子流终止，回到基本流 2

房间名称重复

在步骤 S1.2，如果**房间名称**在当前已创建（未被销毁的）房间中已被使用，系统显示错误消息“房间名称已被占用，请更换命名”

子流终止，主用况的事件流从步骤 2 继续

人数上限不合理

在步骤 A1.3，如果人数上限不在系统指定的范围，系统显示错误信息“人数上限必须在 xxx 之内”

子流终止，主用况的事件流从步骤 2 继续

备选流 A1: 展示房间

1. 系统查询目前处于活跃状态的房间

2. 系统

备选流 A2：分享房间

1. 用户告知其他人房间号码或者房间名

备选流 A3：查找房间

1. 用户选择查找房间
2. 输入房间 id 或者名称
3. 系统查找并展示查找的结果
- 4.

用况 2：管理房间

简要描述：用户能够在系统内管理自己的房间

前置条件：用户登录且创建了一个处于正常状态（其他可能被封禁）的房间，系统处于就绪状态

后置条件：

基本流：

1. 当参与者**学督**选择管理房间时，用况开始
2. 系统展示可用的功能（管理学员、房间信息设置、移交房主）
3. 学督选择要做的操作
4. 系统执行具体的操作，并保存所做的修改
5. 用况结束

子流

S1：管理成员

- 1、系统显示当前房间成员列表和其状态（如摄像头麦克风开关状态）
- 2、参与者选择一名成员并选择一个操作（移除房间，关闭摄像头/麦克风）
- 4、子流结束，在住用况步骤 5 继续

S2：房间信息设置

- 1、系统显示当前房间信息（如房间介绍，房间名称，默认摄像头麦克风设置，密码）
- 2、参与者修改设置并确认
- 3、系统验证并保存新设置
- 4、子流结束，在住用况步骤 5 继续

S3: 移交房主权限 (如果第一版本不考虑该功能可略掉)

- 1、系统提示从当前成员中选择一位新房主
- 2、参与者房主选择一名成员并确认移交
- 3、系统向该成员发出申请，该成员确认后，系统将房主角色转移给该成员，原房主角色变为普通成员
- 4、系统向房间内所有成员广播房主变更通知（如在公共信息栏输出）
- 5、子流结束，主用况由于原参与者不再是房主而终止 (sr07 48 异常行为通常结束)

子流备选流

A2: 在 S2.2, 如果房主修改的参数无效（房间名重复，不符合格式等），显示错误信息，子流从步骤 1 继续

A3: 在 S3.3 权限移交 (讨论了有这个再写)

二、术语表

房间 id: 整数类型，由系统自动分配，全系统每个房间是唯一的，不重复的，用户可以根据房间 ID 搜索要加入的房间

房间参数: 房间表单中的信息，包含:

房间名称: 字符串类型，长度 1 到 10 个字符，只能包含中英文，数字和_，在系统当前所有

人数上限: 整数类型，定义了房间可被允许的人数范围，从 0 到 20

三、共识

1. 房间人数
2. 房间保存配置（房间被关闭后，可以搜索到但是无法加入）、设置休眠期、短期内房主离开
3. 计时器 - 番茄钟
4. 邀请方式 (房间 id / 链接) ——
5. 查找房间的方式 ——
6. 自习室内外部
7. 当房主离开的时候，选择一个人移交房主权限，如果没有选择，