



Execução do backup

O DMBackup é iniciado automaticamente na abertura dos sistemas **DMASTER FARMA** e **DMASTER SHOP**. Ao ser iniciado, o mesmo deve ficar carregado próximo ao relógio todo o tempo de funcionamento do Servidor obrigatoriamente, para que o backup seja realizado corretamente.



Realizando backup

O backup é realizado automaticamente no momento da sua configuração, e é feito de **hora em hora** no Servidor e copiado para o terminal de backup, mas é possível também realizar um backup a qualquer hora, se necessário. Para isso, é preciso clicar com o botão direto do mouse no aplicativo do backup, clicar em visualizar e ele será aberto.

Na tela inicial do aplicativo, clicar em Realizar backup. Nesse momento, o aplicativo irá realizar alguns processos, de acordo com a seção [Status DMBackup](#), e se tudo estiver correto, o backup será realizado.



Backup manual


O backup manual é utilizado para clientes que possuem apenas um computador na loja, para que não perca os dados do sistema, caso o servidor apresente algum problema. O backup deve ser salvo em uma mídia externa (HD externo, Pen drive e etc.) pelo próprio cliente.

Para realizar o backup manual, é preciso clicar com o botão direto do mouse no aplicativo do backup, clicar em visualizar e ele será aberto.


Na tela inicial do aplicativo, clicar em Backup manual e será aberta uma nova tela para que seja selecionado o local onde o arquivo de backup será salvo. Após selecionar o local, clicar em ok e

aguardar até que o backup seja realizado. Ao final do processo, será gerada a mensagem “Backup realizado com sucesso” no aplicativo.

O arquivo de backup será salvo no local desejado pelo cliente com o nome “MCDados.zip”.



Quando o backup é configurado como local, ao abrir o DMASTER FARMA ou DMASTER SHOP, é apresentada uma mensagem de alerta para o usuário, como mostrada abaixo.




Atualizar IP

Opção utilizada apenas para estabelecimentos que possuem integração entre lojas. O objetivo dessa opção é atualizar o IP do Servidor da loja na base de dados da DMASTER.



Config. APP

Menu onde é possível visualizar as informações de configuração do backup, de acordo com o menu de backup do DM Configurações.




Fechar aplicativo

Para fechar o DMBACKUP, é preciso clicar com o botão direto do mouse no aplicativo e clicar em fechar. Será aberta uma tela para informar a senha. Essa senha é a data, sem as barras.


Exemplo: Dia 28/06/2022, a senha será 28062022.

Após digitar a senha, clicar no botão Fechar ou utilizar a tecla Enter.



Status DMBackup


Ao iniciar o aplicativo são mostrados alguns status, que serão explicados a seguir:



O aplicativo verifica se o serviço do SQL está iniciado para que o mesmo funcione corretamente.



Carregando os parâmetros do aplicativo de acordo com o que foi informado no menu Backup do DM Configurações.



Validando as configurações realizadas no menu Backup do DM Configurações.

Gerenciador de Backup DMMASTER

Configurações validadas com sucesso...



Realizar
Backup

Backup
Manual

Atualizar IP

Config. APP

Versão 5.5.2.0

Confirmação de validação das configurações.

Gerenciador de Backup DMMASTER

Carregando dados do cliente...



Realizar
Backup

Backup
Manual

Atualizar IP

Config. APP

Versão 5.5.2.0

Carregando os dados cadastrais do cliente de acordo com os dados exportados no menu dados da empresa no DM Configurações.

Gerenciador de Backup DMMASTER

Dados do cliente carregados...



Realizar
Backup

Backup
Manual

Atualizar IP

Config. APP

Versão 5.5.2.0

Confirmação de carregamento dos dados cadastrais do cliente.

Gerenciador de Backup DMMASTER

Verificando atualização de versão...



Realizar
Backup

Backup
Manual

Atualizar IP

Config. APP

Versão 5.5.2.0

Verificando se possui atualização de versão pendente para o aplicativo.

Gerenciador de Backup DMASTER

Verificando último backup realizado...

Realizar
Backup

Backup
Manual

Atualizar IP

Config. APP

Versão 5.5.2.0

Verificando data e hora do último backup que foi realizado.

Gerenciador de Backup DMASTER

Aguardando tarefas...



Realizar
Backup

Backup
Manual

Atualizar IP

Config. APP

Versão 5.5.2.0

Aguardando para iniciar todo o processo novamente a cada minuto.

Para realizar o backup, são mostrados alguns status, que serão explicados a seguir:

Gerenciador de Backup DMASTER

Realizando backup...

Realizar
Backup

Backup
Manual

Atualizar IP

Config. APP

Versão 5.5.2.0

Realizando o backup e criando o arquivo MCDados.bak na pasta Backup do Servidor.

Gerenciador de Backup DMASTER

Compactando backup...

Realizar
Backup

Backup
Manual


Atualizar IP

Config. APP


Versão 5.5.2.0

Compactando o backup e criando o arquivo MCDados.zip na pasta Backup do Servidor.

Gerenciador de Backup DMASTER



Copiando o arquivo MCDados.zip para a pasta MCBkp do terminal de backup.



Backup realizado no servidor e copiado para o terminal de backup.

Arquivos Backup

Na realização do backup, o arquivo é salvo na pasta Backup que fica dentro da pasta MBHSist do servidor e copiado para a pasta MCBkp do terminal administrador.

Na pasta Backup são salvos os arquivos MCDados.bak e MCDados.zip.

Na pasta MCBkp é salvo apenas o arquivo MCDados.zip.

Os arquivos de backup são substituídos quando são realizados na mesma hora.

Exemplo: Dia 29/06/2022 foi realizado um backup às 09:30.

No mesmo dia, foi realizado um backup às 09:40.

O arquivo realizado às 09:30, será substituído pelo arquivo de 09:40.

Isso também ocorre em dias diferentes, por exemplo: Se for realizado um backup as 09:00 do dia 30/06/2022, o arquivo de 09:40 do dia 29/06/2022 será substituído pelo arquivo do dia 30/06/2022.

É considerado apenas a hora do arquivo e não os minutos.

