


# Manual de orientação para segurança do sistema

Todas as permissões de modificações e acesso no sistema para usuários e grupos de usuários podem ser definidas acessando a manutenção de Segurança, através da engrenagem no topo superior direito.

# Regras gerais



#### ✓ Acessar os Relatórios Gerenciais

Usuários com esta opção tem acesso aos relatórios gerenciais no menu principal, e caso não possua, a opção será desabilitada

#### ✓ Alterar Metas nos Gráficos

Nos gráficos "Custo das Licenças Obtidas", "Estudos Dentro do Prazo", "Licenças Obtidas Dentro do Prazo" e "Tarefas Dentro Do Prazo" existe uma linha que demarca a meta mensal a ser atingida, sendo que se ficar abaixo da meta, a coluna do gráfico é apresentada na cor vermelha, e se ficar igual ou acima, é apresentada na cor verde. As metas relativas a estes gráficos somente podem ser definidas/alteradas pelos usuários que possuírem acesso para a alterá-las na segurança.

#### ✓ Alterar usuário no Meu Painel

O "Meu painel" tem como definição, exibir o radar atual das obrigações do usuário logado, e para que gestores possam ter acesso à tela no formado de exibição de outro usuário, é necessário que esta opção da segurança seja habilitada.

# ✓ Criar Solicitações de Licenciamento Usuários com esta opção tem acesso às solicitações de licenciamento no menu principal, e caso não possua, a opção será desabilitada.



### ✓ Criar Subprojetos já em fase de Licenciamento


Todo projeto criado no sistema possui um fluxo de aprovação, e processos de licenciamento só podem ser criados em projetos já aprovados.

Com esta opção, é possível que subprojetos sejam criados sem a necessidade de passar manualmente por todas as fases até que seja aprovado. O sistema permitirá que os subprojetos sejam avançados automaticamente para a fase de licenciamento, onde os processos poderão ser criados logo após o cadastro.

### ✓ Remover tags do cadastro

Todo usuário no sistema pode cadastrar tags (palavras-chave) em Empreendimentos/Projetos, Licenças, Estudos e Tarefas/Condicionantes, mas somente com esta opção será possível removê-las do sistema.

# Regras por Unidade Gerencial



## ✓ Criar e alterar Projetos / Empreendimentos de Licenciamento

Somente usuários com esta opção poderão criar novos projetos/empreendimentos, editá-los e excluí-los. Os demais usuários que tiverem acesso à unidade gerencial poderão somente visualizá-los sob a apresentação no formato "somente leitura" do sistema.

## ✓ Criar e alterar Licenças Ambientais

Somente usuários com esta opção poderão criar novas licenças, editá-las e excluí-las. Os demais usuários que tiverem acesso à unidade gerencial poderão somente visualizá-las sob a apresentação no formato "somente leitura" do sistema.



### ✓ Criar e alterar Condicionantes das Licenças

Somente usuários com esta opção poderão criar novas condicionantes e editá-las. Os demais usuários que tiverem acesso à unidade gerencial poderão somente visualizá-las sob a apresentação no formato "somente leitura" do sistema. (Os responsáveis pelas condicionantes, mesmo sem esta permissão, têm acesso para **execução/conclusão** da mesma.)

### ✓ Criar e alterar Estudos das Licenças

Somente usuários com esta opção poderão criar novos estudos, editá-los e excluí-los. Os demais usuários que tiverem acesso à unidade gerencial poderão somente visualizá-los sob a apresentação no formato "somente leitura" do sistema.

## ✓ Aprovar solicitações de licenciamento do Meio Ambiente

Somente usuários com esta opção receberão notificando a necessidade de aprovação de novas solicitações, e estas estarão disponíveis no "Meu painel" para que possam ser aprovadas e relacionadas à projetos/empreendimentos ou licenças.

#### ✓ Excluir/Alterar Execuções e Excluir Comentários de Tarefas

Somente usuários com esta opção poderão editar e excluir execuções e excluir comentários (uma vez que todo comentário possui a regra de só poder ser editado pelo usuário que executou o comentário dentro de 20 minutos após realizado).

## ✓ Criar e alterar Tarefas das Licenças

Somente usuários com esta opção poderão criar novas "Notificações / Termos de Compromisso", "Compensatórias", "Programas Ambientais" e "Orientações", e editá-las. Os demais usuários que tiverem acesso à unidade gerencial poderão somente visualizá-las sob a apresentação no formato "somente leitura" do sistema. (Os responsáveis pelas tarefas, mesmo sem esta permissão, têm acesso para execução/conclusão da mesma.)

#### ✓ Desativar ou Reativar Tarefas

Somente usuários com esta opção podem desativar "Condicionantes", "Notificações / Termos de Compromisso", "Compensatórias", "Programas Ambientais", "Orientações" e "Marcos de Cronograma", o que fará com que estas não mais sejam consideradas como tarefas válidas no sistema (podem ser visualizadas utilizando o filtro de exibição "Desativadas").


#### ✓ Permissão total às tarefas

Usuários com esta opção podem executar quaisquer ações em "Condicionantes", "Notificações / Termos de Compromisso", "Compensatórias", "Programas Ambientais", "Orientações" e "Marcos de Cronograma", seja ela alterar, excluir, criar, executar, prorrogar e concluir, mesmo não sendo responsáveis ou elaboradores (toda modificação é armazenada como histórico na tarefa em questão).



✓ Propagar reprogramação da Validade das Licenças para Tarefas / Condicionantes Para os usuários com esta opção, ao reprogramar a validade de uma licença, o sistema apresentará a opção de propagar a nova data de validade da licença para as "Condicionantes", "Notificações / Termos de Compromisso", "Compensatórias", "Programas Ambientais" e "Orientações" relacionadas a ela. Basta selecionar as tarefas desejadas, ou utilizar os seletores, e clicar em Reprogramar.

# Regra de acesso à manutenção



O acesso aos itens da manutenção pode ser definido individualmente para cada grupo de usuários.

Acessando a manutenção através da engrenagem, somente os itens que estão disponíveis para os grupos de usuários que o usuário logado pertence serão exibidos, sendo que caso o usuário logado não possua acesso algum aos itens da manutenção, a engrenagem não será exibida.

Deve-se ter cautela principalmente quanto aos itens "**Usuário**", "**Grupos de Usuário**", "**Unidades Gerenciais**" e "**Segurança**", pois estes estão diretamente ligados à configuração de permissões de acesso no sistema, e devem ser acessados somente pelos usuários administradores do sistema.