

Guide d'utilisation

THÈMES PRESTASHOP

Développés par l'équipe PrestaShop, les thèmes <u>Lifestyle</u>, <u>Minimal</u> et <u>Shopping</u> sont entièrement responsive avec un design personnalisable étudié sur les tendances actuelles de l'e-commerce. Ils sont idéaux pour votre boutique PrestaShop 1.7 et sont compatibles avec tous les modules développés par notre équipe.


Retrouvez ci-dessous toutes les informations nécessaires à la compréhension et à l'utilisation de ces thèmes.

Sommaire:

- 1. Installation du thème sur votre boutique
- 2. Configuration du module Configurateur de thème
- 3. Configuration du module Homepage Slider

1. INSTALLATION DU THÈME SUR VOTRE BOUTIQUE

Pour installer un thème sur votre boutique, nous vous invitons tout d'abord à vous connecter à votre back office. Ensuite, veuillez cliquer sur l'onglet Apparence dans votre menu gauche, puis choisir Thème et Logo.






Sur la nouvelle interface, cliquez sur Ajouter un thème qui se trouve en haut à droite de votre écran.



Vous aurez la possibilité d'ajouter le zip du thème depuis votre ordinateur, veuillez enregistrer ensuite votre choix pour importer le thème dans votre boutique.

Vous serez redirigé à l'interface du sous-onglet Thème et Logo. Le thème que vous avez importé se trouve dans la partie appelée Sélectionner un thème pour la boutique, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton Utiliser ce thème pour finaliser son installation.



Note: veuillez assurer que vous avez téléchargé et installé la bonne version du thème sur votre boutique. Certaines versions du thème sont compatibles avec les boutiques ayant les versions 1.7.1.x de PrestaShop, tandis que certaines d'autres ne sont compatibles qu'à partir de la version 1.7.2.x.

2. CONFIGURATION DU MODULE CONFIGURATEUR DE THÈME

Le module Configurateur de thème, intégré dans nos thèmes PrestaShop, vous permettra de personnaliser les couleurs et l'affichage de votre thème installé.

Pour le retrouver, dans la liste des modules installés sur votre boutique, veuillez entrer le mot clé "configurateur" dans la barre de recherche.





- Dans la configuration de ce module, vous aurez la possibilité tout d'abord de changer la couleur principale de votre thème. Cette couleur sera utilisée pour les boutons, les liens, les textes... présents sur votre site.



- Ensuite, vous pouvez choisir le style des boutons : souhaitez-vous transformer les boutons de votre site en boutons ghost (bouton avec un fond transparent) ou boutons radius (bouton arrondi) ?



Exemple d'un bouton avec les options Ghost et Radius activées

Voulez-vous changer la couleur du bloc de texte des catégories, si oui, veuillez choisir
Non pour le champ Couleur par défaut, puis sélectionner une couleur de votre choix.






Si vous souhaitez utiliser le slider natif de PrestaShop, il vous est possible de personnaliser les couleurs des différents éléments du slider. Dans le cas où vous souhaitez utiliser le module Homepage slider intégré dans le thème, vous pouvez ignorer cette partie et continuer la configuration.



Pour la dernière étape, vous aurez la possibilité de personnaliser les polices des textes affichés sur votre boutique, y compris la police primaire et secondaire. La police primaire s'applique aux titres et des informations importantes de votre boutique (les éléments de réassurance, les textes des boutons, etc.) et la police secondaire est réservé pour le reste du texte.



3. CONFIGURATION DU MODULE HOMEPAGE SLIDER

Le module Homepage Slider, de son côté, a pour mission de personnaliser et d'afficher un slider responsive et en plein écran sur votre boutique.





• **Etape 1**: onglet Configuration

Dans cet onglet, vous pourrez personnaliser votre homepage slider pour une meilleure adaptation à votre boutique.

Commencez tout d'abord avec les paramètres généraux de votre slider :

- Souhaitez-vous afficher le slider en taille standard ou en plein écran ?



- Définissez ensuite la hauteur du slider : pour un meilleur affichage, nous vous recommandons de choisir une hauteur entre 500 et 700 px.




- Vous aurez également la possibilité de choisir le type de défilement visuel, 3 options vous sont proposées : flèches, points ou tous les deux. La couleur de ces éléments de défilement est entièrement personnalisable selon vos préférences.



Configurez ensuite les paramètres avancés de votre slider :

- Il vous est possible de choisir la vitesse de défilement de votre slider : nous vous recommandons une vitesse entre 4000 et 7000 millisecondes.

Vitesse de défilement	4000	millisecondes			
Voulez-vous activer la pause au survol de la souris ?					
Pause au survol de la souris	s OUI	NON			
Souhaitez-vous tourner votre slider en	boucle ?				



• **Etape 2**: onglet Gestionnaire d'images / Slider manager


Les paramètres du slider ont été configurés, dans cet onglet, vous aurez la possibilité de télécharger vos images et les configurer selon vos envies :



- Commencez par ajouter des images pour votre slider et les nommer. Il est obligatoire dans ce module d'ajouter l'image et son nom dans toutes les langues disponibles de votre boutique.

Télécharger une im	age	Choisissez un fichier		
Nom de l'image	Nom			fr ▼

- Ensuite, il vous est possible d'ajouter une partie texte sur votre diapositive, nous vous donnerons la liberté totale pour la mise en page de cette partie (ajouter des titres, sous-titres, insérer des liens hypertexte, etc.).



- Pour une meilleure adaptation de cette partie texte à l'image sélectionnée, choisissez dans cette étape la position du texte sur le slider.



Souhaitez-vous ajouter un fond derrière votre texte pour le faire ressortir davantage
?




- Vous pourrez rendre la diapositive cliquable en ajoutant un lien de redirection vers une page de votre choix. Rentrez tout simplement le lien URL choisi dans le champ, n'oubliez pas de remplir ce champ dans toutes les langues si vous souhaitez rediriger les visiteurs vers une page différente pour chaque langue.




 Vous aurez aussi la possibilité d'ajouter un bouton Call to action à votre slider pour attirer l'attention de vos visiteurs : cliquer sur ce bouton ou sur les autres emplacements du slider va rediriger le client vers un nouvel onglet. Concernant le bouton, vous pourrez personnaliser le texte affiché, ainsi que la couleur du texte et la couleur de fond du bouton.





A la fin de l'onglet Gestionnaire d'images / Slider manager, vous pourrez activer en un seul clic la diapositive/l'image que vous avez ajoutée.

L'ensemble des diapositives sera affiché dans cet onglet, vous pourrez changer leur statut, les modifier ou supprimer. Le drag and drop vous permettra également de changer facilement l'ordre des diapositives affichées sur votre page d'accueil.



Toute l'Équipe PrestaShop vous remercie de votre confiance et vous souhaite une très belle réussite avec les thèmes développés par notre équipe!

Les thèmes mentionnés dans ce document ont été développés par l'équipe PrestaShop, ce qui garantit une parfaite compatibilité avec le logiciel e-commerce PrestaShop.