

Screen（スクリーン）オブジェクト

Screen（スクリーン）オブジェクト は、ユーザーが今使っている「パソコンの画面」や「スマホのディスプレイ」そのものの情報を教えてくれるオブジェクトです。

留学生の方には、Screenオブジェクトは「パソコンやスマホの画面の測量士（そくりょうし）」だと教えてあげてください。画面がどれくらい大きいのか、今どれくらいの広さを使えるのか、といったサイズに関する情報をすべて持っています。

1. Screenオブジェクトとは？

`window.screen` を通じてアクセスします。このオブジェクトを見れば、ユーザーがどんな大きさのディスプレイ（モニター）でサイトを見ているかが分かります。

2. よく使うプロパティ（画面の情報）

「画面の大きさはどれくらい？」を知るためのプロパティです。

- **width**（ウィズ） / **height**（ハイト）
ディスプレイ全体の横幅と高さのピクセル数です。
- 例：フルHDのモニターなら **width** は 1920、**height** は 1080 が返ってきます。スマホやパソコンの「画面そのものの物理的な限界サイズ」です。
- **availWidth**（アベラブル・ウィズ） / **availHeight**（アベラブル・ハイト）
実際にブラウザが自由に使える「有効（ゆうこう）な横幅と高さ」です。
- 例：パソコンの画面下にある「タスクバー」や、Macの「メニューバー」など、システムが使っている場所を引き算した、本当にアプリが動ける広さを教えてくれます。
- **colorDepth**（カラー・デプス）
画面が何色の種類を表現できるかという「色深度（いろしんど）」です。
- **orientation**（オリエンテーション）
スマホなどの画面が今、「縦向き（縦長）」か「横向き（横長）」かという向きの情報を教えてくれます。

3. よく使うメソッド（便利な機能）

Screenオブジェクト自体には、直接動かすような一般的なメソッド（関数）はほとんどありません。なぜなら、Screenは「画面の状態を調べるための観察日記」のようなものだからです。

しかし、先ほど登場した **orientation**（向き）プロパティと組み合わせることで、最近のスマホブラウザでは画面の向きをコントロールすることができます。

orientation.lock()

スマホの画面を「縦向き、または横向きに固定（ロック）」します。

- `screen.orientation.lock("landscape");`（画面を横向きに固定します）

orientation.unlock()

画面の「固定を解除（かいじょ）」して、スマホを傾けたら自由に回るように戻します。

- **イメージ：** スマホ用のブラウザゲームなどを作る時に、勝手に画面が回らないようにするために使います。
-