

Claude Code

Auto Mode

Autonomia inteligente para desenvolvedores

Lançado em 24 de março de 2026

O que é o Auto Mode?

O **Auto Mode** é um novo modo de permissões do **Claude Code** que permite ao agente de IA tomar decisões autônomas sobre quais ações executar — sem precisar de aprovação humana a cada passo. Um **classificador de IA integrado** analisa cada operação antes da execução: ações seguras são aprovadas automaticamente, enquanto ações arriscadas são bloqueadas.

O problema que resolve

Modo Padrão	Auto Mode	--dangerously-skip-permissions
Aprovação manual em cada operação. Seguro, mas impraticável em tarefas longas.	Classificador decide automaticamente. Seguro E produtivo.	Sem verificações de segurança. Rápido, mas perigoso.
■ Alta fricção	■ Equilíbrio ideal	■ Alto risco

Como funciona o classificador

1	Você inicia uma tarefa Ex: refatorar um módulo inteiro com testes
2	Claude planeja as ações Escrever arquivos, rodar testes, corrigir erros...
3	Classificador avalia cada operação Usando Claude Sonnet 4.6 como modelo de segurança
4	Ação segura → executa automaticamente Leitura/edição de arquivos no diretório de trabalho
5	Ação arriscada → bloqueada Deleção em massa, exfiltração de dados, injeção de prompt

Como ativar

Via CLI	Durante a sessão	VS Code / Desktop
<code>claude --enable-auto-mode</code>	Pressione Shift + Tab até ver 'Auto Mode ON'	Settings → Claude Code → toggle Auto Mode

Disponibilidade

- **Lançamento:** 24 de março de 2026
- **Status:** Research Preview
- **Planos:** Team, Enterprise e API
- **Pro/Max:** ainda não disponível
- **Modelos:** Sonnet 4.6 e Opus 4.6
- Haiku e modelos claude-3 **não suportados**

Boas práticas

- Use em ambientes isolados (containers, VMs)
- Mantenha repositório git com commits limpos
- Monitore consumo de tokens em sessões longas
- Nunca use em servidores de produção direto
- Enterprise pode desativar via MDM/admin settings