
ビジュアル監視マニュアル


レイアウト管理


- 1 グループ作成
- 2 ホスト作成
- 3 ホスト変更
- 4 保存・読み込み・削除

1 グループ作成



レイアウト名、グループ数 入力し、「実行<u>」</u>








レイアウト名称: sample グループ数:3

グループ名	配置順序	1段のホスト数	段数
group1	1	4	1
group2	2	2	2
Other	3	3	1

実行

2 ホスト作成



作成済の

group1グループ選択、「実行」、 group2グループ選択、「実行」、 Otherグループ選択、「実行」の順に次ページの様に ホスト名を入力する

選択	グループ名	配置順序	行ホスト数	段数	ホスト配置
0	group1	1	4	1	未入力
0	group2	2	2	2	未入力
0	Other	3	3	1	未入力


実行

2 ホスト作成(つづき)

各グループ内にホスト名を配置し、「実行」をクリック

グループ名: group1 ホスト名 ホスト名 ホスト名 ホスト名 127.0.0.1





3 ホスト変更

変更するレイアウトを選択、「選択実行」しグループ名、ホスト名を変更する



▽ 修正レイアウト選択 ▽

レイアウト名の「○」で選択し、下の「選択実行」をクリック レイアウト名「現用」は現在使われいるレイアウト



Php

グループ名、ホスト名変更 / レイアウト名: layout

現用レイアウトのグループ名、ホスト名/IPアドレスが変更出来ます、変更したら「実行」をクリックして下さい変更しないものは、そのまま反映されます

選択実行

監視モニターへ戻る

グループ: group1					
NoAssign	127.0.0.1	NoAssign	NoAssign		
グループ: group2					
NoAssign	192.168.1.155				
NoAssign	192.168.1.21				
グループ: Other					
NoAssign	NoAssign	192.168.1.19			
新					

4 保存・読み込み・削除

Php

▽ レイアウト保存、読み込み、削除 ▽

☆現用を保存する場合は、「○」で選択し、保存先に8文字以内の英数を入力の上、「現用を保存先へ保存」を実行 ☆保存レイアウトを現用で使用する場合は、「○」で選択の上、「レイアウトを現用へ読込」を実行

☆保存レイアウトを削除する場合は、「○」で選択の上、「レイアウトを削除」を実行

レイアウト名	保存・読込先	実行ボタン		
現用		現用を保存先へ保存		
sample	現用	レイアウトを現用へ読込	レイアウトを削除	

(現用) (その他)


レイアウト名 グループレイアウト glayout glayout_xxxx

ホストレイアウト layout layout_xxxx

4 保存・読み込み・削除(つづき)

(現用)のバックアップ

☆現用チェック、保存名入力、「現用を保存先へ保存」クリック例:backup入力時、glayout_backup とlayout_backupが保存される



(レイアウト名) を現用へコピー

☆該当レイアウト名チェック、「レイアウトを現用へ読込」クリック 使用中の現用レイアウトは削除、このレイアウト名が現行レイアウト名にコピー このレイアウト名は残るが、コピーされた現行レイアウトの変更は このレイアウトへは反映されない

(レイアウト名) を削除

☆該当レイアウトをチェック、「レイアウトを削除」クリック