

Beamng Ichiga 3D Modelni Zona Ichiga Olib Kirish

Modul/Dars: 8-modul (beamng flatbed) | 4-dars (beamng ichiga 3d modelni zona ichiga olib kirish)

Mavzu

Bu darsda BeamNG.drive o'yiniga tashqi 3D modellarni (masalan, speed bump) import qilish, ularni o'yin zonasiga joylashtirish, o'lchamini o'zgartirish, material berish va ularni qattiq jismga aylantirish o'rgatiladi.

Asosiy nuqtalar

- O'yinga qo'shimcha 3D modellarni (masalan, speed bump) oson yo'l bilan olib kirish mumkin.
- 3D modellar o'yinning `levels` papkasidagi tegishli zona papkasi ichiga joylashtiriladi.
- BeamNG.drive o'zining 3D modellari uchun `.D` formatidan foydalanadi.
- O'yin ichidagi F11 muharriri va Asset Browser orqali modellar joylashtiriladi.
- Joylashtirilgan modellarni o'lchamini o'zgartirish, burish va joyini aniqlash mumkin.
- Modellar mashinalar bilan o'zaro ta'sir qilishi uchun "Visible Mesh" funksiyasi yoqilishi shart.
- O'zgartirishlar kiritilgandan so'ng, zonani saqlash (Ctrl+S) muhim.

Qadamma-qadam yo'riqnoma

1. Modelni tayyorlash: Berilgan `speed bump real` nomli ziqlangan papkani yuklab oling va zipdan oching.
2. Modelni nusxalash: Ochilgan `speed bump real` papkasini nusxalab oling.
3. Modelni joylashtirish:
 - `BeamNG.drive` o'yinining asosiy papkasiga o'ting.
 - `levels` papkasiga kiring.
 - O'z zonangizning papkasiga (masalan, `sta\_cost`) kiring.
 - Nusxalangan `speed bump real` papkasini shu yerga yoki mavjud `flatbed` kabi papka ichiga joylashtiring.
4. O'yinga kirish: BeamNG.drive o'yinini ishga tushiring va o'z zonangizga kiring.
5. Muharrirni ochish: F11 tugmasini bosib o'yin muharririni oching.
6. Modelni topish: Asset Browser bo'limiga o'ting va joylashtirgan `speed bump real` papkasini toping.
7. Modelni joylashtirish: Papka ichidagi `.D` formatli faylni (masalan, `speed\_bump\_real.D`) sichqonchani chap tugmasi bilan ushlab, o'yin maydoniga tortib tushiring.
8. Modelni sozlash:
 - Modelni kerakli joyga joylashtiring.
 - Yashil, qizil va ko'k o'qlarni tortib, modelning o'lchamini o'zgartiring.

- Modelni yo'lga moslab burang va joylashtiring.
9. Qattiq jismga aylantirish:
- Joylashtirilgan speed bumpni tanlang.
 - Inspector bo'limiga o'ting.
 - "Visible Mesh" funksiyasini yoqing (qotirib oling).
10. Zonani saqlash: F11 muharririda Ctrl+S tugmasini bosib, zonadagi o'zgarishlarni saqlang.

Foydali maslahatlar

- Har qanday 3D modelni o'yinga olib kirishda `.D` formatidan foydalaning, chunki bu BeamNG.drive qabul qiladigan asosiy formatdir.
- Modellarni joylashtirishda sichqonchaning o'rta tugmasini bosib, ularni aylantirishingiz mumkin.
- Modellarni tartibli saqlash uchun ularni `flatbed` kabi bitta asosiy papka ichiga joylashtirish tavsiya etiladi.
- Materiallar (teksturalar) bo'limidan modellarga turli xil ko'rinishlar berishingiz mumkin.

Diqqat

- Agar joylashtirilgan 3D modelni tanlab, Inspector bo'limidan "Visible Mesh" funksiyasini yoqmasangiz, mashinalar u orqali o'tib ketadi va u qattiq jism bo'lib hisoblanmaydi.
- Asset Browserda har doim `.D` formatli faylni tanlab, o'yinga tushiring, boshqa formatlar ishlamaydi.

Asosiy tushunchalar va atamalar

- 3D model: Uch o'lchamli raqamli obyekt.
- Zona: BeamNG.drive o'yinidagi xarita yoki muhit.
- Speed bump: Yo'lda tezlikni pasaytirish uchun mo'ljallangan sun'iy to'siq.
- Asset Browser: O'yin muharriridagi 3D modellar, teksturalar va boshqa resurslarni ko'rish va boshqarish vositasi.
- D format: BeamNG.drive o'yini tomonidan qabul qilinadigan maxsus 3D model fayl formati.
- Visible Mesh: O'yin muharririda obyektni qattiq jismga aylantiruvchi funksiya, bu uning mashinalar bilan o'zaro ta'sirini ta'minlaydi.
- Inspector: O'yin muharriridagi tanlangan obyektning xususiyatlarini (o'lcham, joylashuv, material va boshqalar) tahrirlash bo'limi.
- Levels papkasi: BeamNG.drive o'yinining asosiy papkasi ichida joylashgan, o'yin xaritalari (zonalari) saqlanadigan papka.