Основни инструменти за дигитално рисуване

- **Brush Tool (Клавиш B):** Инструмент за плавно растерно рисуване с меки ръбове и вградено автоматично заглаждане (Anti-aliasing).
- **Pencil Tool:** Инструмент за твърдо пикселно рисуване с рязък ръб без поддръжка на меки преливки.
- **Математическа основа:** Всяко движение на четката оставя следа от пиксели върху активния растерен слой съобразно зададения цвят.
- **Приложение в курса:** Използва се за маскиране, корекции и създаване на свободни графични елементи.

Управление на параметрите на четката

- **Размер (Size):** Определя диаметъра на активната област на четката в пиксели.
- **Твърдост (Hardness):** Задава съотношението между плътния център и размития външен край на следата (0% до 100%).
- **Непрозрачност (Opacity):** Контролира степента на прозрачност на полагаемия цвят (0-100%).
- **Поток (Flow):** Определя скоростта на подаване на цвят при задържане на бутона на мишката върху платното.

Клавишни комбинации за динамичен контрол

- **Бърз контрол на размер:** Използване на клавишите [(намаляване) и] (увеличаване).
- **Контрол на твърдост:** Комбинация с клавишния модификатор Shift + [/].
- **Превключване на цвят:** Клавиш X за смяна между Foreground и Background цвят.
- **Ефективност:** Позволява на дизайнера да работи без прекъсване на работния процес.

Концепция за Free Transform (Ctrl + T)

- **Същност на Free Transform:** Универсален инструмент за геометрични манипулации на растерни обекти и слоеве.
- **Активиране:** Чрез клавишна комбинация Ctrl + T около активния слой се появява трансформираща рамка.
- **Мащабиране:** Промяна на габаритите на обекта (препоръчително със задържан Shift за запазване на пропорциите).
- **Централна котва:** Определя точката, около която се извършват завъртанията и огледалните трансформации.

Режими на деформация и трансформация

- **Rotate & Scale:** Завъртане на зададен ъгъл и пропорционално разтягане на обекта.
- **Skew (Наклон):** Деформиране на обекта под ъгъл спрямо хоризонталната или вертикалната ос.
- **Distort (Изопачаване):** Свободно преместване на четирите ъглови точки на рамката независимо една от друга.
- **Warp (Пластично огъване):** Деформация на мрежата чрез контролни точки за създаване на органични извивки.