


ENCADRANTS ET ADMINISTRATEURS

Guide des dirigeants

Suivre les inscrits, régulariser certificats et cotisations, gérer les accès, saisir pour les archers et régler l'application du club. Ce guide complète le Guide de l'archer.







Sommaire

1 **Les rôles**
Qui peut faire quoi

2 **L'accueil des dirigeants**
Ce qui est à régulariser, les chiffres du club

3 **Les inscrits**
Liste, fiche, ajout d'un archer

4 **Accès et mots de passe**
Réservé aux administrateurs

5 **Saisir pour les archers**
Noter la partie d'un autre, mini-compétitions

6 **Le calendrier des séances**
Qui vient, séance par séance

7 **Messages et classement**
Modération, emails, vue d'ensemble du club

8 **Les paramètres de l'application**
Réservé aux administrateurs

9 **Le classeur Google Sheets**
Les onglets, le menu 🏹, les bonnes pratiques

10 **Mettre à jour l'application**
Pour l'administrateur technique

11 **Les guides dans l'application**
Où les archers les trouvent

1 Les rôles

Comment lire ce guide

Il décrit uniquement ce que l'encadrement et l'administration ont **en plus** des archers. Pour noter une partie, les statistiques ou les messages, reportez-vous au **Guide de l'archer**, disponible lui aussi dans *Profil ▸ Guides d'utilisation*.

Les captures, prises sur un téléphone, montrent des archers **fictifs** ; l'administratrice de l'exemple est Hélène ROUSSEL. Tout fonctionne de la même façon sur Android, iPhone, tablette et ordinateur.

Chaque inscrit a un **rôle**, qui décide de ce qu'il voit et de ce qu'il peut faire :


Action	Membre	Encadrant	Admin
Noter ses parties, statistiques, calendrier, messages	✓	✓	✓
Saisir pour un autre archer, lancer une mini-compétition	selon réglage*	✓	✓
Consulter les scores et statistiques de tous	selon réglage*	✓	✓
Liste des inscrits, fiches, ajouter ou modifier un archer	–	✓	✓
Chiffres du club à l'accueil, récapitulatif du calendrier	–	✓	✓
Supprimer la partie d'un autre archer	–	✓	✓
Changer le rôle d'un archer, l'archiver	–	–	✓
Voir et fixer les mots de passe (Accès et mot de passe)	–	–	✓
Supprimer n'importe quel message	–	–	✓
Paramètres de l'application	–	–	✓
Guides d'utilisation dans le Profil	archer	les deux	les deux

* Réglages *Saisie ouverte à tous* et *Scores visibles par tous* des Paramètres de l'application.


Changer le rôle d'un archer

Un administrateur ouvre sa fiche ▸ **Modifier** ▸ **Rôle**. On peut aussi modifier la colonne *Rôle* du classeur.

2 L’accueil des dirigeants



Mon tir, puis « À régulariser »




Le club

En plus de votre propre analyse de tir, l’accueil affiche :

- **À régulariser** : la liste des archers dont la **cotisation** n’est pas réglée (en rouge) ou partiellement réglée, et dont le **certificat médical** est expiré ou à renouveler dans les semaines à venir (en orange, avec le nombre de jours restants) ;
- **Le club** : le bouton **Gérer les inscrits**, le nombre d’inscrits, de jeunes et de cotisations dues, et la répartition par catégorie d’âge.

Le délai d’alerte du certificat se règle dans les Paramètres de l’application.

3 Les inscrits




La liste des inscrits

La liste

Ouvrez-la avec **Gérer les inscrits** sur l'accueil (sur ordinateur, l'onglet **Inscrits**).

- La **recherche** trouve un archer par son nom ou son prénom.
- Les filtres **Catégorie** et **Arme** réduisent la liste ; **Afficher aussi les archers archivés** fait réapparaître les anciens membres.
- Des étiquettes signalent ce qui manque : *certificat*, *cotisation*.
- Touchez un archer pour ouvrir sa fiche.
- Le bouton **+ Ajouter un inscrit** est en bas de la liste.



La fiche d'un archer




Les actions, en bas de la fiche

La fiche d'un archer

Elle réunit l'identifiant, la licence, la date de naissance, le **certificat médical** (avec sa date de fin de validité), la **cotisation** et son montant, les coordonnées, ses chiffres de tir et sa licence en PDF.

- **Modifier** : corriger la fiche, enregistrer un certificat ou un paiement ;
- **Statistiques** : ouvrir ses statistiques complètes ;
- **Déposer le PDF** : joindre sa licence ;
- **Admin** : **Accès et mot de passe** et **Archiver**. Un archer archivé disparaît des listes, mais sa fiche et ses scores sont conservés.



Nouvel inscrit


Ajouter un archer

1. Touchez **+ Ajouter un inscrit**.
2. Remplissez au minimum le **prénom** et le **nom** ; complétez naissance, sexe, arme, licence, coordonnées, date du certificat, cotisation et montant.
3. Choisissez le **statut** (Actif, En attente) et, si vous êtes administrateur, le **rôle**.
4. Enregistrez.

La **catégorie d'âge** se calcule toute seule à partir de la date de naissance et de la saison.

Le **compte de connexion** est créé automatiquement : identifiant `NOMPrénom`, mot de passe de départ `1234`. À la première connexion, l'archer est invité à le changer.

4 Accès et mots de passe



Accès et mot de passe

Fiche de l'archer ▸ **Accès et mot de passe**. Vous y lisez :


- son **identifiant**,
- son **mot de passe actuel**,
- la date de sa **dernière connexion**.

Pour le dépanner : tapez un **nouveau mot de passe** et touchez **Enregistrer**, ou touchez **Remettre 1234**. Communiquez-le à l'archer, qui pourra le personnaliser.

> **Un changement de mot de passe déconnecte**
> Il invalide aussi le *lien d'accès direct* de l'archer. C'est la bonne réaction en cas de téléphone perdu.

> **Les mots de passe sont lisibles dans le classeur**
> Ils y sont écrits en clair, pour que le club puisse dépanner. Réservez l'accès au classeur Google Sheets aux seuls responsables.

5 Saisir pour les archers



Choisir l'archer

Noter la partie d'un autre archer

Pratique pour les jeunes ou les débutants sans téléphone. Dans la fenêtre de réglages, un menu **Archer** apparaît en haut : choisissez l'archer, puis réglez et notez la partie comme d'habitude. Elle est enregistrée dans **ses** scores, avec votre nom comme auteur de la saisie.

Vous pouvez aussi **modifier ou supprimer** la partie d'un autre archer : touchez-la dans la liste de l'onglet Score (mode *Tout le club*).




Mini-compétition

Animer une mini-compétition

1. Score ▸ 👥 **Mini-compétition**, cochez les participants.
2. **Valider et lancer en direct** : la partie arrive sur le téléphone de chaque participant.
3. Chacun note ses volées, ou vous notez pour tous ; le classement se met à jour à chaque volée validée.
4. À la fin, **vous seul** (la personne qui l'a lancée) l'enregistrez : chaque archer reçoit sa partie, et les autres téléphones affichent « La partie a été enregistrée par … » avec un bouton **Quitter**.

Si un téléphone perd le réseau, 📡 **Relancer le direct** le reconnecte à la partie.

6 Le calendrier des séances



Le récapitulatif

L'onglet **Calendrier** commence, pour l'encadrement, par un **récapitulatif** :

- une phrase sur la **prochaine séance** : présents, peut-être, absents et archers sans réponse ;
- un tableau avec **une ligne par archer** et **une colonne par séance** : **P** présent, **?** peut-être, **A** absent, **—** pas de réponse ;
- les **totaux** de chaque séance en bas du tableau.

Les séances proposées suivent les **jours de séance** du club (lundi et samedi par défaut) sur le nombre de semaines choisi : deux réglages des Paramètres de l'application.


7 Messages et classement



Messages : chaque message peut être supprimé

Les messages

- Comme tous les archers, vous écrivez à *Tout le club* ou à un archer en particulier.
- Un **administrateur** peut **supprimer n'importe quel message** (lien *Supprimer* sous chacun).
- Le réglage **Notifications messages** des Paramètres décide qui reçoit un **email** à chaque message : `NON`, `ENCADREMENT` ou `TOUS`. Un message privé est toujours envoyé par email à son destinataire quand l'option est active.




Classement du club

Le club en un coup d'œil


L'encadrement voit toujours les scores et les statistiques de tous les archers :

- **Progression ▸ Classement**, avec ses filtres (discipline, distance, catégorie, arme, période, nombre minimum de parties) ;
- **Progression ▸ Statistiques** et **Comparer** : le menu **Archer** permet de choisir n'importe quel membre ;
- depuis une fiche, **Statistiques** ouvre directement celles de l'archer.

8 Les paramètres de l’application



Profil ▸ Paramètres de l’app



Mots de passe et données

Profil ▸ **Paramètres de l’app**. Les réglages sont ceux de l’onglet *Paramètres* du classeur, modifiables ici sans l’ouvrir. Touchez **Enregistrer** en bas de la liste.

En bas de la page :

- **Mots de passe** : les comptes qui utilisent encore le mot de passe de départ. L’application leur demande d’en changer à chaque connexion ; vous pouvez les relancer.
- **Données du classeur** : **Relire le classeur maintenant**, après une modification faite *à la main* dans Google Sheets (sinon elle apparaît d’elle-même sous cinq minutes).

Les réglages principaux

Réglage	Effet
Nom du club, **Saison en cours**	Affichés en tête de l'application. Saison vide : calculée automatiquement (du 1er septembre au 31 août).
Email de contact	Reçoit le récapitulatif des rappels et sert de réponse aux emails du club.
Alerte certificat (jours), **Validité certificat (mois)**	Préavis avant l'alerte « à renouveler » et durée de validité retenue.
Montant cotisation adulte / jeune	Montants proposés par défaut sur les fiches.
Emails rappels actifs	`OUI` : rappel hebdomadaire aux archers concernés (certificat, cotisation).
URL de l'application	L'adresse envoyée dans les emails et les liens d'accès direct. Mettez celle de la page d'accueil du club : elle ne change jamais.
Jours de séance, **Semaines au calendrier**	Les séances proposées au calendrier (ex. `lundi, samedi`) et sur combien de semaines.
Saisie ouverte à tous	`OUI` : chaque membre peut saisir pour les autres et lancer une mini-compétition. `NON` : réservé à l'encadrement.
Scores visibles par tous	`OUI` : chaque membre consulte les scores, statistiques et classements de tous. `NON` : les siens seulement.
Diamètre de flèche (mm)	Pour la règle du cordon : une flèche qui touche le trait compte la zone supérieure.
Notifications messages	`NON`, `ENCADREMENT` ou `TOUS` : qui reçoit un email à chaque message.

9 Le classeur Google Sheets

Toutes les données de l'application vivent dans le classeur du club. On peut le consulter et le corriger directement — avec quelques précautions.

Les onglets

Onglet	Contenu
Inscrits	Une ligne par archer : identité, licence, certificat, cotisation, rôle, statut.
Utilisateurs	Les comptes : identifiant, mot de passe, dernière connexion, apparence choisie.
Scores	Une ligne par partie : réglages, détail des flèches, position des impacts, nombre de flèches par zone.
Disponibilités	Les réponses au calendrier.
Messages	Le fil du club et les messages privés.
Compétitions	Les mini-compétitions en direct.
Paramètres	Les réglages décrits au chapitre précédent.
Journal	L'historique des actions (connexions, enregistrements, suppressions).

Le menu 🏹 Tir à l'arc du classeur

Commande	Usage
Installer / réparer le classeur	Crée les onglets et les colonnes manquants, sans toucher aux données.
Créer le compte administrateur…	Premier compte, à la mise en service.
Créer les comptes des inscrits	Crée d'un coup les comptes manquants (mot de passe `1234`).
Réinitialiser un mot de passe…	Même chose que *Remettre 1234* dans l'application.
Recalculer les catégories d'âge	À lancer au changement de saison.
Envoyer les rappels maintenant / Activer le rappel hebdomadaire	Rappels par email pour les certificats et cotisations (lundi 8 h).
Afficher l'URL de l'application	L'adresse à diffuser.
Vérifier l'installation	Contrôle que tout est en place.

Bonnes pratiques

Ne renommez ni les onglets ni les titres de colonnes : l'application les reconnaît par leur nom. Ajoutez les archers de préférence depuis l'application (le compte est alors créé tout seul). Une correction faite à la main apparaît dans l'application sous cinq minutes, ou tout de suite avec *Relire le classeur maintenant*.

10 Mettre à jour l'application

L'application repose sur trois éléments : le **code** dans Google Apps Script, les **données** dans le classeur, et la **page d'accueil du club** (sur GitHub Pages) qui porte l'icône, le plein écran et la session.

Publier une nouvelle version du code

1. Dans l'éditeur Apps Script : **Déployer ▸ Gérer les déploiements**.
2. Touchez le crayon ✏️ du déploiement existant.
3. **Version : Nouvelle version**, puis **Déployer**.

> **Ne supprimez jamais le déploiement**
> Un nouveau déploiement a une *nouvelle adresse* : la page d'accueil du club ouvrirait alors une page d'erreur Google. Si cela arrive, il faut reporter la nouvelle adresse dans la page d'accueil (fichier `index.html`) puis la republier.

Publier la page d'accueil et ces guides

Dans GitHub Desktop : **Commit** puis **Push origin**. La page est en ligne une à deux minutes plus tard. Les guides sont publiés au même endroit, dans le dossier `guides/`.


Après une mise à jour de la page d'accueil

Demandez aux archers de supprimer puis réinstaller l'icône si l'affichage paraît décalé (Android comme iPhone) : le téléphone relit alors ses réglages.

Tester sur plusieurs appareils

Après une mise à jour, vérifiez l'application sur au moins un **Android**, un **iPhone** et un **ordinateur** : les bords d'écran, les notifications et l'installation ne se comportent pas tout à fait de la même façon d'un système à l'autre.

11 Les guides dans l’application



Profil ▸ Guides d’utilisation

Les deux guides sont accessibles dans **Profil ▸ Guides d’utilisation** :

- les **membres** voient le **Guide de l’archer** ;
- l’**encadrement** et les **administrateurs** voient les deux.

Les fichiers sont publiés avec la page d’accueil du club. Ils ne contiennent que des exemples fictifs ; comme toute page publique, quelqu’un qui en connaît l’adresse peut les ouvrir.

> **Pour diffuser l’application**
>
> Envoyez aux archers l’adresse de la page d’accueil du club et le Guide de l’archer : le chapitre « Installer l’application » explique comment installer l’icône sur Android, iPhone, tablette ou ordinateur.