


FIREWALL



Índice

Esquema

Configuración servidor

Configuración firewall

Comprobación co cliente

CONFIGURACIÓN SERVIDOR

Vamos a añadir en el servidor la característica de servidor IIS.

Asistente para agregar roles y características

— □ ×

Selección de servidor de destino

SERVIDOR DE DESTINO
firewall

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Confirmación

Resultados

Seleccione un servidor o un disco duro virtual en el que se instalarán roles y características.

☒ Seleccionar un servidor del grupo de servidores

☐ Seleccionar un disco duro virtual

Grupo de servidores

Filtro:

Nombre	Dirección IP	Sistema operativo
firewall	192.168.5.3	Microsoft Windows Server 2019 Standard

1 equipo(s) encontrado(s)

Esta página muestra los servidores que ejecutan Windows Server 2012 o una versión más reciente de Windows Server, y que se agregaron mediante el comando Agregar servidores del Administrador del servidor. No se muestran los servidores sin conexión ni los servidores recién agregados para los que la recopilación de datos aún está incompleta.

< Anterior

Siguiente >

Instalar

Cancelar

Asistente para agregar roles y características

— □ ×

Selección de roles de servidor

SERVIDOR DE DESTINO
firewall

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Confirmación

Resultados

Seleccione uno o varios roles para instalarlos en el servidor seleccionado.

Roles

Descripción

☐ Active Directory Lightweight Directory Services

☐ Active Directory Rights Management Services

☐ Atestación de mantenimiento del dispositivo

☐ Hyper-V

☐ Servicio de protección de host

☐ Servicios de acceso y directivas de redes

☒ Servicios de archivos y almacenamiento (1 de 12 ir

☐ Servicios de certificados de Active Directory

☐ Servicios de dominio de Active Directory

☐ Servicios de Escritorio remoto

☐ Servicios de federación de Active Directory

☐ Servicios de implementación de Windows

☐ Servicios de impresión y documentos

☐ Servidor de fax

☐ Servidor DHCP

☐ Servidor DNS

☐ Servidor web (IIS)

☐ Volume Activation Services

☐ Windows Server Update Services

Acceso remoto proporciona conectividad sin problemas a través de DirectAccess, VPN y el proxy de aplicación web. DirectAccess proporciona una experiencia siempre activada y siempre administrada. RAS proporciona servicios VPN tradicionales, incluida la conectividad de sitio a sitio (basada en sucursal o basada en nube). El proxy de aplicación web habilita la publicación de aplicaciones basadas en HTTPS y HTTP desde su red corporativa en dispositivos clientes fuera de dicha red. El enrutamiento proporciona funciones tradicionales de enrutamiento, lo que incluye NAT, así como otras opciones de conectividad. RAS v

< Anterior

Siguiente >

Instalar

Cancelar

Asistente para agregar roles y características

¿Desea agregar las características requeridas para Servidor web (IIS)?

Las siguientes herramientas son necesarias para administrar esta característica, pero no tienen que instalarse en el mismo servidor.

- ▲ Servidor web (IIS)
 - ▲ Herramientas de administración
 - [Herramientas] Consola de administración de IIS

☒ Incluir herramientas de administración (si es aplicable)

Agregar características Cancelar

Asistente para agregar roles y características

Seleccionar roles de servidor

SERVIDOR DE DESTINO
firewall

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Rol de servidor web (IIS)
Servicios de rol
Confirmación
Resultados

Seleccione uno o varios roles para instalarlos en el servidor seleccionado.

Roles	Descripción
☐ Active Directory Lightweight Directory Services	Servidor web (IIS) proporciona una infraestructura de aplicaciones web confiable, administrable y escalable.
☐ Active Directory Rights Management Services	
☐ Atestación de mantenimiento del dispositivo	
☐ Hyper-V	
☐ Servicio de protección de host	
☐ Servicios de acceso y directivas de redes	
☒ Servicios de archivos y almacenamiento (1 de 12 ir...	
☐ Servicios de certificados de Active Directory	
☐ Servicios de dominio de Active Directory	
☐ Servicios de Escritorio remoto	
☐ Servicios de federación de Active Directory	
☐ Servicios de implementación de Windows	
☐ Servicios de impresión y documentos	
☐ Servidor de fax	
☐ Servidor DHCP	
☐ Servidor DNS	
☒ Servidor web (IIS)	
☐ Volume Activation Services	
☐ Windows Server Update Services	

< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar

Asistente para agregar roles y características

— □ ×

SELECCIONAR SERVICIOS DE ROL

SERVIDOR DE DESTINO
firewall

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Rol de servidor web (IIS)

Servicios de rol

Confirmación

Resultados

Seleccione los servicios de rol que desea instalar para Servidor web (IIS)

Servicios de rol

✓ Servidor web

✓ Características HTTP comunes

✓ Contenido estático

✓ Documento predeterminado

✓ Errores HTTP

✓ Examen de directorios

☐ Publicación en WebDAV

☐ Redirección HTTP

✓ Estado y diagnóstico

✓ Registro HTTP

☐ Herramientas de registro

☐ Monitor de solicitudes

☐ Registro de ODBC

☐ Registro personalizado

☐ Seguimiento

✓ Rendimiento

✓ Compresión de contenido estático

☐ Compresión de contenido dinámico

✓ Seguridad

Descripción

Servidor web proporciona compatibilidad con sitios web HTML y compatibilidad opcional con ASP.NET, ASP y extensiones de servidor web. Puede usar el rol Servidor web para hospedar un sitio web interno o externo o para proporcionar un entorno en el que los desarrolladores creen aplicaciones web.

< Anterior

Siguiente >

Instalar

Cancelar

Asistente para agregar roles y características

— □ ×

CONFIRMAR SELECCIONES DE INSTALACIÓN

SERVIDOR DE DESTINO
firewall

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Rol de servidor web (IIS)

Servicios de rol

Confirmación

Resultados

Para instalar los siguientes roles, servicios de rol o características en el servidor seleccionado, haga clic en Instalar.

☐ Reiniciar automáticamente el servidor de destino en caso necesario

En esta página se pueden mostrar características opcionales (como herramientas de administración) porque se seleccionaron automáticamente. Si no desea instalar estas características opcionales, haga clic en Anterior para desactivar las casillas.

Servidor web (IIS)

Herramientas de administración

Consola de administración de IIS

Servidor web

Características HTTP comunes

Documento predeterminado

Examen de directorios

Errores HTTP

Contenido estático

Estado y diagnóstico

[Exportar opciones de configuración](#)
[Especifique una ruta de acceso de origen alternativa](#)

< Anterior


Siguiente >

Instalar


Cancelar

CONFIGURACIÓN FIREWALL


Entramos en el firewall de nuestro servidor y pulsaremos en configuración avanzada.




En esta pantalla, crearemos ambas reglas para evitar que el cliente que vayamos a utilizar no pueda acceder al servicio IIS de nuestra maquina.



Vamos a reglas de entrada y pulsamos click derecho y pulsamos en “Nueva regla”.



Creamos la regla para bloquear un puerto.



Lo aplicamos para TCP y ponemos el puerto que queremos que bloquear.

Asistente para nueva regla de entrada

Protocolo y puertos

Especifique los puertos y protocolos a los que se aplica esta regla.

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil
- Nombre

¿Se aplica esta regla a TCP o UDP?

☒ TCP

☐ UDP

¿Se aplica esta regla a todos los puertos locales o a unos puertos locales específicos?

☐ Todos los puertos locales

☒ Puertos locales específicos:

Ejemplo: 80, 443, 5000-5010

< Atrás Siguiente > Cancelar

Y especificamos que es para bloquear la conexión.

Asistente para nueva regla de entrada

Acción

Especifique la acción que debe llevarse a cabo cuando una conexión coincide con las condiciones especificadas en la regla.

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil
- Nombre

¿Qué medida debe tomarse si una conexión coincide con las condiciones especificadas?

☐ Permitir la conexión
Esto incluye las conexiones protegidas mediante IPsec y las que no lo están.

☐ Permitir la conexión si es segura
Esto incluye solamente las conexiones autenticadas mediante IPsec. Éstas se protegerán mediante la configuración de reglas y propiedades de IPsec del nodo Regla de seguridad de conexión.

Personalizar...

☒ Bloquear la conexión

< Atrás Siguiente > Cancelar

Lo dejamos por defecto.

Asistente para nueva regla de entrada

Perfil

Especifique los perfiles en los que se va a aplicar esta regla.

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil**
- Nombre

¿Cuándo se aplica esta regla?

☒ **Dominio**
Se aplica cuando un equipo está conectado a su dominio corporativo.

☒ **Privado**
Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de red privada, como una red doméstica o del lugar de trabajo.

☒ **Público**
Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de redes públicas.

< Atrás Siguiente > Cancelar

Le ponemos un nombre y finalizamos la regla.

Asistente para nueva regla de entrada

Nombre

Especifique el nombre y la descripción de esta regla.

Pasos:


- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil
- Nombre**

Nombre:
bloquear iis



Descripción (opcional):

< Atrás Finalizar Cancelar

Clicamos en la regla creada y vamos a ámbito y ponemos la ip del host que queremos que no se conecte al servicio IIS.



E agora faremos o mesmo na regras de saída, sin modificar nada.



Asistente para nueva regla de salida

Protocolo y puertos

Especifique los puertos y protocolos a los que se aplica esta regla.

Pasos:

Tipo de regla

Protocolo y puertos

Acción

Perfil

Nombre

¿Se aplica esta regla a TCP o UDP?

☒ TCP

☐ UDP

¿Se aplica esta regla a todos los puertos remotos o a unos puertos remotos específicos?

☐ Todos los puertos remotos

☒ Puertos remotos específicos:

80

Ejemplo: 80, 443, 5000-5010

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Asistente para nueva regla de salida

Acción

Especifique la acción que debe llevarse a cabo cuando una conexión coincide con las condiciones especificadas en la regla.

Pasos:

Tipo de regla

Protocolo y puertos

Acción

Perfil

Nombre

¿Qué medida debe tomarse si una conexión coincide con las condiciones especificadas?

☐ Permitir la conexión

Esto incluye las conexiones protegidas mediante IPsec y las que no lo están.

☐ Permitir la conexión si es segura

Esto incluye solamente las conexiones autenticadas mediante IPsec. Éstas se protegerán mediante la configuración de reglas y propiedades de IPsec del nodo Regla de seguridad de conexión.

Personalizar...

☒ Bloquear la conexión

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Asistente para nueva regla de salida

✕

Perfil

Especifique los perfiles en los que se va a aplicar esta regla.

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil**
- Nombre

¿Cuándo se aplica esta regla?

☒ **Dominio**
Se aplica cuando un equipo está conectado a su dominio corporativo.

☒ **Privado**
Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de red privada, como una red doméstica o del lugar de trabajo.

☒ **Público**
Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de redes públicas.

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Asistente para nueva regla de salida

✕

Nombre

Especifique el nombre y la descripción de esta regla.

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil
- Nombre**

Nombre:

Descripción (opcional):

< Atrás

Finalizar

Cancelar

Propiedades: bloquear iis

General Programas y servicios Equipos remotos Protocolos y puertos

Ámbito Opciones avanzadas Entidades de seguridad locales

Dirección IP local

☐ Cualquier dirección IP

☒ Estas direcciones IP:

Agregar...

Editar...

Quitar

Dirección IP remota

☐ Cualquier dirección IP

☒ Estas direcciones IP:

Agregar...

Editar...

Quitar

Aceptar Cancelar Aplicar

Propiedades: bloquear iis

General Programas y servicios Equipos remotos Protocolos y puertos

Ámbito Opciones avanzadas Entidades de seguridad locales

Dirección IP local

☐ Cualquier dirección IP

☒ Estas direcciones IP:

192.168.5.3

Agregar...

Editar...

Quitar

Dirección IP remota

☐ Cualquier dirección IP

☒ Estas direcciones IP:

192.168.5.3


Agregar...

Editar...

Quitar

Aceptar Cancelar Aplicar

Comprobaciones con el cliente 1 con la dirección 192.168.5.3 /24.



Comprobaciones con el cliente 2 con la dirección 192.168.5.13 /24.

