

Cómo activar la facturación electrónica

Son 6 pasos. Los primeros dos son trámites que hacés una sola vez en tu cuenta de ARCA (antes AFIP); el resto lo hacemos con vos desde el panel del facturador. No hace falta saber nada técnico.

Antes de empezar necesitás:

Tu CUIT (como monotributista, responsable inscripto o exento) y tu Clave Fiscal con **Nivel de Seguridad 3**. Si tu clave fiscal es de un nivel más bajo, podés subirla de nivel vos mismo desde la app "Mi ARCA" o yendo a una dependencia de ARCA con tu DNI.

¿Solo tenés CUIL, no CUIT? Como persona física es el mismo número — se convierte en tu CUIT apenas te inscribís como monotributista, autónomo o responsable inscripto en ARCA. Si todavía no hiciste esa inscripción, es el primer paso antes de este instructivo.

1

Cargá los datos de tu empresa en el panel

En Configurar ARCA, completá tu CUIT, el número de punto de venta que vas a usar (podés inventar uno, ej. el 5, más adelante lo vas a dar de alta en ARCA con ese mismo número), tu razón social, domicilio y tu condición frente al IVA.

Guardá los datos antes de seguir al paso 2.

2

Generá tu certificado desde el panel

En el mismo paso 2 del panel, tocá «**Generar y descargar .csr**». Se descarga un archivo con extensión `.csr` — guardalo, lo vas a necesitar en el paso siguiente. No hace falta instalar ningún programa: el panel lo genera todo por vos.

3

Subí ese archivo a ARCA y descargá tu certificado

Entrá a **arca.gob.ar** con tu Clave Fiscal y buscá el servicio «**Administración de Certificados Digitales**» (si no lo tenés adherido, adherilo desde «Servicios Administrativos» — puede pedirte cerrar sesión y volver a entrar para que aparezca).

Ahí, elegí «**Agregar alias**», y subí el archivo .csr del paso 2 **como archivo** (no abras el archivo para copiar y pegar su contenido — un solo carácter de diferencia lo invalida). ARCA te va a dar un certificado para descargar: ese es tu archivo .crt. Guardalo.

4

Autorizá ese certificado a facturar por vos



Este es el paso que más gente se salta. Sin él, vas a ver el error «**Computador no autorizado**» aunque el paso 3 haya salido bien.

Andá a «**Administrador de Relaciones de Clave Fiscal**» → «**Nueva Relación**» → elegí el servicio «**Facturación Electrónica**» y autorizalo usando el alias que creaste en el paso 3.

5

Registrá tu punto de venta



Tiene que ser modalidad «**Web Services**». No sirve un punto de venta de «**Comprobantes en Línea**», aunque se vean juntos en la misma lista.

Dentro del servicio «Facturación Electrónica» (o en «Puntos de Venta y Domicilios»), registrá un punto de venta nuevo con el **mismo número** que cargaste en el panel en el paso 1, modalidad «Factura Electrónica - Web Services».

6

Volvé al panel y subí tu certificado

En Configurar ARCA, paso 3, subí el archivo .crt que descargaste en el paso 3 de esta guía. Si el panel te avisa que no coincide con la clave generada, volvé a hacer el paso 2 (generar de nuevo) y repetí desde el paso 3 de esta guía con el .csr nuevo.

Listo — ya podés facturar. El PDF que descargás desde el panel ya es tu comprobante legal válido: ARCA no ofrece una versión para descargar de las facturas emitidas por este medio, así que no hace falta buscarla ahí.

Recordá:

Una vez que emitís una factura no se puede borrar ni corregir — solo se anula con una nota de crédito. Revisá el importe y los datos del cliente antes de confirmar.