

Configurarea port forwarding pe Mikrotik

1. În acest pas m-am autentificat în routerul MikroTik și am verificat logurile sistemului pentru a monitoriza starea acestuia.


```
and to enter the key by pasting it in a Telnet window or in Winbox.  
Turn off the device to stop the timer.  
See www.mikrotik.com/key for more details.  
  
Current installation "software ID": 1GUM-E5IF  
Please press "Enter" to continue!  
  
(1 messages not shown)  
2026-02-24 12:30:57 system,error,critical login failure for user paladicalatin f  
rom D2:88:0C:47:F6:64 via winbox  
2026-02-24 12:32:01 system,error,critical login failure for user paladicalatin f  
rom D2:88:0C:47:F6:64 via winbox  
2026-02-24 15:37:24 system,error,critical router was rebooted without proper shu  
tdown  
2026-02-24 15:37:24 system,error,critical kernel failure in previous boot  
2026-02-24 19:13:01 system,error,critical router was rebooted without proper shu  
tdown  
2026-02-24 19:13:01 system,error,critical kernel failure in previous boot  
2026-02-24 20:35:59 system,error,critical router was rebooted without proper shu  
tdown  
2026-02-24 20:35:59 system,error,critical kernel failure in previous boot  
20:43:57 echo: system,error,critical login failure for user paladicalatin from 1  
92.168.64.1 via winbox  
[paladicalatin@MikroTik] > _
```

2. În acest pas m-am conectat la routerul MikroTik folosind aplicația Winbox, introducând adresa IP a routerului (192.168.64.7), numele de utilizator și parola pentru autentificare setate în laboratorul trecut.


The screenshot displays the Mikrotik Winbox application interface. On the left, the 'Connect to' section is filled out with the IP address 192.168.64.7, the login name paladicalatin, and a masked password. Below this, there are options for 'Remember password', 'Workspace' (set to <own>), and 'RoMON Agent'. A 'Connect' button is visible, along with a link to 'Connect to RoMON' and an option to 'open in new'. At the bottom left, there are fields for 'Group' and 'Comment', and a 'Save to list' button with a checkbox for 'with password'. The main panel on the right shows a table of neighbors. The table has columns for MAC Address, IP Address, Identity, Version, Board, Uptime, and Board's Port. Two entries are listed, both for IP 192.168.64.7, with different MAC addresses and board types (x86). The 'Actions' column on the right includes a 'Refresh' button. The bottom status bar shows '2' and 'Live'.

MAC Address	IP Address	Identity	Version	Board	Uptime	Board's Port
A2:BD:40:5E:4F:96	192.168.64.7	MikroTik	7.20.8 (lo...	x86	00:10:00	ether1
A2:BD:40:5E:4F:96	fe80::a0bd:40ff:fe5e...	MikroTik	7.20.8 (lo...	x86	00:10:00	ether1


3. În acest pas am intrat în IP → Firewall → NAT pentru a gestiona regulile de redirectionare a porturilor.




4. Am intrat în DHCP CLIENT și am făcut rost de adresa IP a ruter-ului .




- În acest pas am configurat regula NAT de tip dstnat pentru portul 80 (HTTP), setez adresa IP a router-ului, astfel încât traficul primit pe IP-ul routerului să poată fi redirectionat către server




- Aprind serverul ubuntu și rulez comanda hostname -I , pentru a afla adresa IP a server-ului



7. În acest pas, în secțiunea Action a regulii NAT, am selectat opțiunea „dst-nat” și am configurat redirecționarea traficului către adresa internă a serverului Ubuntu (192.168.65.2) pe portul 80.



8. În acest pas am testat funcționarea port forwarding-ului accesând adresa IP a routerului în browser, iar pagina web găzduită pe serverul Ubuntu a fost afișată cu succes.



i'm running the website on the ubuntu server !