Case	os de Uso Authentication		
Identificação	Startup		
Função	Valida Comunicação	Fluve	. Haviaválida
Atores	Uev	Fluxo Secundário [FS001] • Uev inválida • Envia mensagem de erro	
Prioridade	Essencial		Envia mensagem de erro 1
			Finaliza comunicação
Pré-Condição	Comunicação não existente		
Pós-Condição	Comunicação estabelecida com a Uev		
F I u x o Principal	Aceita iniciação da Comunicação	Fluxo	Horário de comunicação inválid
	Recebe identificação (Uev)	Secundário [FS002]	Envia mensagem de erro 2
	Realiza validação da Uev (credenciais) [FS001]		Finaliza comunicação
	Realiza validação do horário [FS002]		

Para todos os Casos de Usos

Fluxo	Verifica queda de conexão
Secundário (Problema de	• Envia mensagem de erro 3
Conexão)	Finaliza comunicação

Casos de Uso Apuração

Identificação	Apuração
Função	Gerar relatórios para o analista
Atores	Analista de Resultados
Prioridade	Essencial
Pré-Condição	Analista de Resultados deve ter feito requisição da apuração no horário valido (após votação)
Pós-Condição	Relatórios gerados e apresentados para analista
Fluxo	Realiza apuração dos votos
Principal	Gera relatório das eleições
	Mostra Dados para o analista

Casos de Uso Contagem de Votos

Identificação	Contagem de Votos
Função	Receber votos da Uev
Atores	Uev
Prioridade	Essencial
Pré-Condição	Uev deve ter iniciado a comunicação no horário correspondente a op. de contagem de votos
Pós-Condição	Dados das Uevs recolhidos
Fluxo	• Include Startup
Principal	Recebe dados (votos) Uev
	Finaliza comunicação

Casos de Uso Carregamento

Identificação	Carregamento
Função	Carregar dados da Uev
Atores	Uev
Prioridade	Essencial
Pré-Condição	Uev deve ter iniciado a comunicação no horário correspondente a op. de carregamento
Pós-Condição	Dados carregados na Uev
Fluxo	• Include Startup
Principal	Envia dados para Uev
	Finaliza comunicação