

실시간 위치 추적 및 공유

📄 화면	비어 있음
# 우선순위	비어 있음
👥 담당자	비어 있음
🔗 API 링크	비어 있음
≡ 기능명	비어 있음
📁 분류	비어 있음
≡ 비고	비어 있음
⚙ 상태	● 시작 전

[기능설명](#)

[진입조건](#)

[입력항목](#)

[처리 흐름](#)

[결과](#)

[예외처리](#)

[~~일 경우](#)

기능설명

- **실시간 좌표 수집:** 기기의 GPS 및 네트워크를 활용해 사용자의 위도/경도 정보를 실시간으로 갱신.
- **공유 상태 제어:** 사용자의 선택에 따라 자신의 실시간 위치를 서버에 전송할지 여부를 결정(ON/OFF).

진입조건

- 앱 로그인 완료 및 위치 권한(항상 허용) 승인 상태.

- 네트워크(LTE/5G/Wi-Fi) 연결 상태.

입력항목

- 리스트

이름	데이터 타입	형식	비고
현재 위치 좌표	Flow / Double	(Lat, Lng)	Fused Location Provider를 적 수집
위치 공유 토글	StateFlow / Boolean	Switch 상태	True(공유), False(중단)

처리 흐름

- **맵 로드**: 앱 진입 시 설정된 지도 로드.
- **권한 확인**: 앱 실행 시 위치 권한 상태를 확인하고, 미승인 시 권한 요청 프로세스 실행.
- **좌표 수집 시작**: FusedLocationProviderClient를 호출하여 사용자의 위도, 경도 좌표를 수신.
- **공유 상태 체크**: 위치 공유 토글이 **ON**인 경우에만 수집된 좌표를 서버(Firestore)의 사용자 문서에 갱신.
- **공유 중단**: 토글이 **OFF**가 되면 즉시 서버 업데이트를 중지하고, 서버의 isSharing 상태 값을 False로 변경.

결과

- **성공**: 서버에 내 최신 위치가 저장되며, 나를 친구로 등록한 사용자들의 화면에 내 마커 위치가 이동함.
- **실패**: GPS 신호 수집 실패 시 마지막 위치 데이터를 유지하며 경고 표시.

예외처리

~~일 경우

- 해결 방안 작성

