U: COMPANION

NAS 이용가이드 - UCOMP01

v 1.0.4

2022, 07, 22

사업서비스실

목차

1. 기본 규칙

2. 접속 방법

- 윈도우 PC에서 접속하는 방법
- MAC에서 접속하는 방법
- 브라우저에서 접속하는 방법

3. 계정 관련

- 계정 발급
- 계정 관리

4. 폴더 규칙

- 폴더 구조
- 폴더 설명

5. 보안 관련

- 사용 포트
- 방화벽 설정



NAS 이용가이드

기본 규칙

1-1

01. NAS는 파일 서버 용도로만 사용

- NAS 사양이 좋지 않은 관계로, 기본적인 파일 서버 외 다른 목적으로 사용은 지양
- 부득이하게 이 외의 용도로 사용해야 하는 경우, 관리부서와의 협의 선행
- 현재 설치된 프로그램 중 파일 서버와 관련없는 프로그램들은 점진적으로 삭제 예정

02. NAS 링크 등 외부 공유 금지 (필요시 OneDrive 활용)

- 단위 업무의 진행 중에도 개인별 OneDrive를 사용하여 파일 공유
- 파일을 외부에 공유해야 하는 경우 개인 OneDrive에 업로드 후 OneDrive 링크로 공유
- 단위 업무가 완료된 경우 폴더 단위로 NAS에 일괄 백업 진행

03. 계정 관리는 필수

- NAS 접속시 개인 계정으로만 접속
- 개인 계정을 다른 사람과 공유하지 않음
- 비밀번호는 주기적으로 변경 (주기는 180일이며, 미접속시 접속이 제한될 수 있음)

04. 그 외 기본 규칙들

- NAS에 있는 파일 사용시 로컬 PC로 복사 후 사용 (NAS에서 직접 실행 금지)
- 폴더 생성시 상위 폴더를 기준으로 가급적 동일한 규칙으로 생성
- 주기적인 폴더 정리로 인해 경로가 변경될 수 있으니, 폴더 트리 구조를 기반으로 확인
- 파일의 삭제나 이동 등으로 인한 문제 발생시 관리부서로 즉시 문의
- 관리부서 : 미래전략사업팀





윈도우 PC

2-1

01. 윈도우에서 NAS 연결하는 방법

- 다음 두 가지 방법 중 택1
- [1-1] 왼쪽 영역의 "내 PC"에서 마우스 우클릭 → 보이는 메뉴 중 "네트워크 드라이브 연결" 클릭
- [1-2] 상단 메뉴 중 "컴퓨터" 클릭 → 보이는 메뉴 중 "네트워크 드라이브 연결" 클릭





<윈도우 탐색기 왼쪽 내 PC에서 연결시>

<윈도우 탐색기 상단 메뉴에서 연결시>




윈도우 PC

2-1

02. 윈도우에서 NAS 연결하는 방법

- -[2] 폴더 영역에 "https://ucomp01.synology.me:4306" 입력
- [3] "로그인할 때 다시 연결" 옵션 체크 후 마침 클릭
- [4] 개인 계정 입력 및 "내 자격 증명 기억" 옵션 체크 후 확인







MAC

2-2

01. MAC에서 NAS 연결하는 방법

- Finder 실행
- -[1] "이동" 메뉴에 있는 "서버에 연결" 클릭 (또는 커맨드 + K)
- [2] 서버에 연결 팝업 노출





<Finder 실행 후 이동 - 서버에 연결 선택>




MAC

2-2

02. MAC에서 NAS 연결하는 방법

- -[3] 입력란에 "https://ucomp01.synology.me:4306" 또는 "afp://ucomp01.synology.me:548" 입력
- [4] + 버튼 클릭
- [5] 자주 사용하는 서버에 등록된 항목 클릭 후 "연결" 버튼 클릭







<자주 사용하는 서버 저장 및 연결>



브라우저

2-3

01. 브라우저를 통한 접속 방법

- 브라우저는 IE, Chrome, Safari, Edge, Whale 등 모두 가능 (가급적 네트워크 드라이브로 연결 권장)
- -[1-1] 브라우저 주소창에 "ucomp01.synology.me:4300" 입력 후 엔터
- [1-2] 또는 "https://ucomp01.synology.me:4301" 입력 후 엔터
- -[2] NAS 로그인 창이 나오면 개인 계정 입력 후 로그인









계정 관련

계정 발급

3-1

01. 인트라넷 계정 발급시 NAS 계정도 발급

- 아이디는 인트라넷 아이디와 동일
- 비밀번호는 휴대폰번호
- 예시) 인트라넷 아이디가 dosahyun, 휴대폰 번호가 010-5789-9000일 경우

NAS id: dosahyun, pw: 01057899000

생성 ▼ 편집	낙제		7 검색	
이름	이메일	설명 ▲	상태	
Mark		01.대표이사	패스워드 변경 필요	
W. Marie		01.이사	패스워드 변경 필요	
* PC -		01.이사	패스워드 변경 필요	
we's a		02.경영기획팀	패스워드 변경 필요	
* 4.		02.경영기획팀	패스워드 변경 필요	
All the second		03.서비스전략사업팀	패스워드 변경 필요	
Marie 1		03.서비스전략사업팀	패스워드 변경 필요	
A SHOW		03.서비스전략사업팀	패스워드 변경 필요	
rest by		03.서비스전략사업팀	패스워드 변경 필요	
are distribution		03.서비스전략사업팀	패스워드 변경 필요	
pu \$		03.서비스전략사업팀	패스워드 변경 필요	
18 Santa		03.서비스전략사업팀	패스워드 변경 필요	
tode said		04.혁신사업팀	패스워드 변경 필요	
e, alter		04.혁신사업팀	패스워드 변경 필요	




계정 관련

- 계정 관리

3-2

01. 개인 계정은 공유하지 않으며, 비번은 180일마다 변경

- 최초 로그인시 비밀번호 변경
- 180일마다 비밀번호를 변경하여 보안 유지
- 개인 계정은 다른 사람과 공유하지 않으며, 이상 접속 로그 발견시 계정 삭제 예정
- 권한 등 계정 관련 이슈가 있는 경우 관리부서로 전달



<180일마다 비밀번호 변경>



폴더 규칙

폴더 설명

4-1

01. 메인 폴더를 단순하게 변경 예정

- 유컴에서 기본적으로 진행하는 프로젝트들은 Main01 폴더에서 관리
- 그 외 루트 권한이 필요하거나 영문 폴더로 진행해야하는 등 예외적인 경우 web 폴더 사용
- 1depth 폴더는 관리자만 생성이 가능하므로, 필요시 관리부서에 요청

서버명	1DEPTH	2DEPTH	설명	비고	
Ucompanion	Main01	01.내부자료	회사 정보 및 내부 문서들 관리		
		02.부서별자료	부서별로 제공된 공간으로 자유롭게 사용 가능	일단위 스냅샷 저장	
		11.제안단계	제안 및 입찰에 참여한 프로젝트 문서 관리		
		12.구축업무	계약 후 실제 구축에 들어간 프로젝트 산출물 관리		
		13.운영업무	운영 중인 업무들의 히스토리 및 자료 관리		
		14.내부업무	그 외 유컴에서 진행하는 내부 프로젝트 관리		
	web			별도 백업 진행하지 않음	
			기본 프로젝트 외 루트 권한이 필요한 경우 사용		



보안 관련

사용 포트

5-1

01. 보안 강화를 위해 시놀로지 기본 포트를 다음과 같이 변경

- 21년 2월 15일부터 적용
- http 접속시 리다이렉션을 통해 https로 자동 전환
- 하기 외 필요시 아이피타임 공유기에서 설정 필요

	사용여부	(변경된) 포트	비고	
web 접속	사용 중	4300	http 접속	
	사용 중	4301	https 접속	
webDAV	사용 중	4305	네트워크 드라이브 http 접속	
	사용 중	4306	네트워크 드라이브 https 접속	
FTP	사용안함	4321	보안 문제로 사용 안함 (필요시 요청)	
SFTP	사용안함	4322		
SSH 암호화	사용안함	4322		
AFP	사용 중	548	MAC 전용	
공용	사용 중	80	Let's Encrypt SSL 인증서 갱신	
	사용 중	53		
	사용 중	443		



보안 관련

방화벽 설정

5-2

01. 보안 강화를 위해 다음과 같이 방화벽 설정

- 삼성동 사무실에서 접근하는 내부 IP는 모두 허용
- 대한민국 내에서 접근시 모두 허용
- 그 외 해외 IP 접근은 모두 거부



고맙습니다.