

DOCUMENTO 1: FUNÇÕES DO WMS INBOUND & MATRIZ DE DISPOSITIVOS

Mapeamento das Funções Operacionais do Recebimento e Distribuição por Dispositivo (Coletor vs PC)

1. Matriz de Distribuição por Dispositivo:

Função Operacional	Coletor	PC Desktop	Ambos ?	Descrição Operacional
1. Check-in de Chegada	■	■	SIM	Registro da placa, motorista, doca e bipagem da DANFE.
2. Validação CNPJ Filial	■	■	SIM	Valida se o CNPJ Destinatário é o da Filial Logada.
3. Conferência de Volumes	■	■	COLETOR	Conferência física na doca direta no caminhão.
4. Registro de Fotos/Avar.	■	■	COLETOR	Captura instantânea de até 4 fotos no dispositivo móvel.
5. PIN de Supervisor	■	■	DESKTOP	Liberação de NFs avulsas no balcão de supervisão.
6. Bloqueio Aguarda Compras	■	■	SIM	Pausa conferência de itens até pré-entrada na Tela 102.
7. Conferência Cega SKUs	■	■	COLETOR	Bipagem produto a produto sem ver a quantidade esperada.
8. Monitoramento Realtime	■	■	DESKTOP	Dashboard com KPIs, fotos de avaria e status em tempo real.
9. Config. Integração MaxData	■	■	DESKTOP	Cadastro de CNPJs de filiais, credenciais empId/terminal.

2. Detalhamento das Funções Operacionais:

- **Função A - Conferência Transportadora (Volumes & Veículo):** Controla a chegada do caminhão, identifica motorista/placa e valida a quantidade total de caixas/volumes descarregados.
- **Função B - Conferência de Recebimento SKUs / Itens (Contagem Cega):** Bipagem item a item dos produtos descarregados sem revelar a quantidade esperada, cruzando dados contados com a pré-entrada.
- **Função C - Conferência de Entrada & Validação 2 Etapas MaxData:** Valida se o CNPJ é da filial e checa se a nota está nas Destinadas (102.13) e Lançada com Status Pendente no Compras (102).