

Classe UiDmxScroller

- Classe UiDmxScroller
 - Construtor
 - `constructor(title, template)`
 - Parâmetros
 - Métodos
 - `includeCSS()`
 - Classes CSS utilizadas
 - `adjustTableFontSize(container)`
 - Parâmetros
 - `parseTemplate(template)`
 - Parâmetros
 - `getValues()`
 - Retorno
 - Exemplo de Uso
 - Referências
-

A classe `UiDmxScroller` herda de `MiMethods` e é responsável por criar uma interface de entrada baseada em uma tabela. Ela permite a personalização do tamanho da fonte e a coleta de valores de campos de entrada.

Construtor

`constructor(title, template)`

```
constructor(title, template)
```

Parâmetros

- `title` (String): O título da interface.
- `template` (String): Um template que define a estrutura dos campos de entrada.

Métodos

`includeCSS()`

Este método é virtual e pode ser redefinido nas classes filhas. Ele inclui o CSS necessário para a estilização da caixa de diálogo de entrada.

1. **.inputBox-dialog-overlay**: Define o overlay que cobre a tela quando a caixa de diálogo está ativa, com fundo semi-transparente e oculto por padrão.
2. **.inputBox-dialog**: Estiliza a caixa de diálogo centralizada na tela, com fundo branco, bordas arredondadas e sombra. Controla a largura e altura máximas da caixa.
3. **.inputBox-dialog-header**: Estiliza o cabeçalho da caixa de diálogo, definindo o tamanho da fonte e espaçamento inferior.
4. **.inputBox-container**: Um contêiner flexível que ocupa toda a largura e altura disponíveis, permitindo rolagem vertical quando o conteúdo excede o tamanho da caixa.
5. **.inputBox-table-title**: Estiliza a linha de título da tabela, com altura fixa, cor de fundo e centralização do texto.
6. **.inputBox-table-container**: Contêiner que permite que a tabela ocupe o espaço restante, com rolagem vertical e horizontal.
7. **.inputBox-footer-panel**: Estiliza o painel do rodapé, definindo altura, cor de fundo e alinhamento dos botões.

adjustTableFontSize(container)

Ajusta o tamanho da fonte da tabela com base na largura do contêiner fornecido.

Parâmetros

- **container** (HTMLElement): O contêiner cujas dimensões serão utilizadas para ajustar o tamanho da fonte.

parseTemplate(template)

Analisa o **template** fornecido e coleta os campos de entrada definidos.

Parâmetros

- **template** (String): Um template que define a estrutura dos campos de entrada, onde cada linha pode conter labels e campos.
 - **Exemplo**

```
const template = `
    ~Nome do Aluno::~ \\ssssssssssssssssssssssssssss
^Bnome_do_aluno
    ~Número::~      \\sssssss          ^Bnumero
    ~Endereço::~
\\ssssssssssssssssssssssssssssss^Bendereco
    ~Nome da Mãe::~  \\ssssssssssssssssssss^Bnome_da_mae
`;
```

