Manual operativo de AutoAudit

Paquete de cierre - uso en Ubuntu con carpeta compartida VirtualBox | 24 de octubre de 2026

1. Instalación en Windows

1. Descargar el ZIP que acompaña a este manual.
2. Extraer la carpeta AutoAudit dentro de C:\AutoAudit_Compartido.
3. Verificar que ejecutar.sh y las carpetas 01 a 06 se conserven sin cambios de nombre.

2. Ejecutar en Ubuntu

Si la carpeta /mnt/autoaudit no está montada, ejecutar: sudo mount -t vboxsf AutoAudit /mnt/autoaudit
En una terminal NORMAL de Ubuntu (no dentro de psql):
bash /mnt/autoaudit/AutoAudit/ejecutar.sh

3. Menú

Opción	Acción
1	Diagnóstico general y de seguridad sin modificar datos
2	Crear y verificar rol lector; solo base restaurada
3	Exportar cuatro CSV a 05_Resultados
4	Mostrar diagnóstico de campo IP
5	Cambiar función y campo IP (EXPERIMENTAL, requiere confirmación)
6	Prueba transaccional de trigger con ROLLBACK
7	Abrir prototipo de consultas locales
8	Consultar número de productos de rendimiento

4. Orden recomendado

Ejecutar 1, luego 2 y después 3. La opción 5 cambia el esquema y la función, por lo que debe reservarse para una prueba controlada con respaldo reciente. No es indispensable ejecutarla de inmediato.

5. Verificación de resultados

En 05_Resultados quedarán autoaudit_consolidado_final.csv, autoaudit_diccionario_final.csv, autoaudit_relaciones_final.csv y autoaudit_configuracion_final.csv. Revisar que no estén vacíos, abrirlos en Excel y usarlos para completar el informe.

6. Precauciones

- Todos los scripts apuntan a autoaudit_restauracion. No sustituir su nombre por autoaudit.
- La función actual de auditoría y el rol dueño necesitan revisión de separación de permisos.
- Una conexión PostgreSQL por socket local devuelve IP NULL; usar TCP si se requiere evidencia real.
- No publicar volcados ni direcciones de usuarios en repositorios públicos.
- La consola entregada es una interfaz local de consulta, no una interfaz web completa de configuración.