# Documento Técnico: Manual de usuario

## 1. Introducción

Este documento técnico tiene como fin poder utilizar el programa compuesto para el ejercicio 4 de la entrega de sistemas operativos.

## 2. Instrucciones de manejo del sistema

Tanto para las operaciones de inicio como de detención es necesario estar en la terminal del sistema operativo y acceder al directorio del proyecto bajo el nombre “ejercicio_4”.

### 2.1 Inicialización

- Para levantar la aplicación con una instancia: docker-compose up
- Para levantar la aplicación con múltiples instancias: docker-compose up —scale web=3
    - Si se quisieran agregar más instancias solo hace falta cambiar el 3 por el número que se desee.
- Para reconstruir la aplicación y levantarla nuevamente: docker-compose up —build —scale web=3

### 2.2 Detención

- Para detener la aplicación: docker-compose stop
- Para detener la aplicación eliminando los contenedores: docker-compose down
- Para detener la aplicación eliminando los contenedores y eliminando el volumen de la base de datos: docker-compose down -v

## 3. Acceso

Una vez levantado el servicio en nuestra máquina, resta simplemente abrir un navegador web y dirigirse a: http://localhost:5302/
Componentes de la aplicación y cómo usarlos:

- Ver tareas: La página muestra todas las tareas existentes.
- Crear tarea: Permite crear una tarea y persistirla en el almacenamiento.
- Editar tareas: Permite editar las tareas del sistema.
- Eliminar tarea: Permite eliminar las tareas del sistema.
- Filtrar por estado: Permite utilizar un filtro para filtrar por estado de tarea.

# 4. Procedimientos para la resolución de problemas

Dado que pueden existir algunos inconvenientes, se agrega la siguiente información con el fin de resolver algunos problemas comunes:

- No puedo acceder a la url.
    - Causas posibles:
        - Los contenedores no están corriendo. Para solucionarlo solo resta volver a levantarlos.
        - El puerto está ocupado. Para solucionarlo debemos cambiar el puerto donde se levanta la aplicación, resta abrir el archivo docker-compose y en la línea 9, cambiar el 5302 por otro puerto que no esté ocupado.
- No puedo levantar el docker-compose:
    - Causas posibles:
        - Docker no está corriendo en nuestra máquina. Para solucionarlo resta abrir la aplicación de docker en nuestra máquina.