TUTORIAL ANSYS: IMPORTAR HELP PARA O PeDAL

Felipe Barbosa Teixeira felipebarbosateixeira@gmail.com

Este documento destina-se a apresentar o procedimento para incorporar o *help* do ANSYS ao *software* de edição de código APDL denominado PeDAL v1.29 (PADT, Inc.). Até a versão ANSYS 15.0 a importação do *help* ocorre automaticamente durante a instalação do PeDAL, mas nas versões subsequentes o ANSYS migrou para um novo sistema de *help* (online) que é incompatível com o PeDAL.

O procedimento aqui descrito é um artifício que permite ao usuário do PeDAL importar o *help* do ANSYS 14.0, independentemente da versão do ANSYS instalada no seu computador. O procedimento é composto pelas seguintes etapas:

- 1. Baixar e descompactar os arquivos do help do ANSYS 14.0;
- 2. Criar estrutura de diretórios no seu computador;
- 3. Transportar arquivos do help do ANSYS 14.0 para os diretórios criados;
- **4.** Criar variável de ambiente apontando para os diretórios criados.

Em primeiro lugar é necessário possuir dois arquivos compactados denominados *apdl* e *help*, ambos disponíveis no link do Google Drive abaixo nas extensões .*rar* e .*zip*: https://drive.google.com/open?id=1gGEihm0CmR6j1pi6L0250m0ujT5kyW7p

Após o download o usuário deve extrair o conteúdo de cada compactado. Nesse processo de extração serão criadas as pastas *apdl* (~3MB) e *help* (~1,2GB).

O usuário deve então criar os seguintes diretórios no seu computador:

```
C:\Program Files

OBS: escolha a unidade de disco apropriada no seu computador

ANSYS help

v140

commonfiles

C:\Program Files\ANSYS help\v140\commonfiles

C:\Program Files\ANSYS help\v140\ansys
```

Transporte a pasta *help* para $C:\Program\ Files\ANSYS\ help\v140\commonfiles$. Transporte a pasta *apdl* para $C:\Program\ Files\ANSYS\ help\v140\ansys$.

Por fim é necessário criar a variável de ambiente, seguindo este procedimento:

- 1. Pesquise no Windows o termo "Variáveis de Ambiente";
- 2. O Windows deve abrir uma janela de Propriedades do Sistema. Na aba "Avançado" clique no botão "Variáveis de Ambiente";
- 3. Na janela que se abrirá haverá dois quadros. O de baixo diz "Variáveis do sistema". Logo abaixo desse quadro clique no botão "Novo...";
- 4. Na janela que se abrirá preencha os dois campos da seguinte maneira:

Nome da variável	ANSYS140_DIR
Valor da variável	$C:\Program\ Files\ANSYS\ help\v140\ANSYS$

Instale o PeDAL e selecione ANSYS 14.0 quando configurando a integração.