

NOTEBOOKLM INFOGRAPHIC INSTALLATION GUIDE

FR

FRANÇAIS (EN PREMIER) |

GB

ENGLISH (BELOW)

FR

PARTIE 1 : GUIDE DE TRANSFERT ET INFOGRAPHIE (FRANÇAIS)




i Le Contexte & Mystère Résolu

Pourquoi vos fichiers .EPUB ne s'affichaient pas par câble USB sur le Kindle ?

Les liseuses Amazon Kindle sont très exigeantes ! Lorsqu'elles sont branchées par **câble USB**, elles n'indexent **QUE le format natif Amazon .AZW3** (ou .MOBI). Les fichiers .EPUB bruts sont ignorés par le câble USB.

★ **Bonne nouvelle** : Nous avons converti **l'intégralité des 293 chefs-d'œuvre** au format natif **.AZW3** afin que votre Kindle les reconnaisse et les affiche immédiatement !

★ Infographie NotebookLM : Guide de Transfert Kindle



▶ Guide Étape par Étape

1 Extraire l'archive ZIP

Décompressez l'archive **Kindle_10th_Gen_Pack.zip** sur votre ordinateur (ou ouvrez le dossier **USB_Direct_Transfer_documents**).

2 Brancher le Kindle en USB

Branchez votre **Kindle 10e Génération** à votre ordinateur avec son câble USB. Ouvrez l'explorateur de fichiers et repérez le lecteur nommé **Kindle**.

3 Copier les dossiers dans documents

Glissez-déposez les deux dossiers **French_Classics** et **English_Classics** directement dans le dossier **documents** de votre Kindle :

```
Kindle (Lecteur)
├── documents/
│   ├── French_Classics/ [FR] (Monte-Cristo, Les Misérables, Lupin...)
│   └── English_Classics/ [GB] (Sherlock Holmes, Frankenstein, Gatsby..)
```

4 Éjecter et Lire !

Éjectez en toute sécurité votre Kindle dans Windows/Mac, débranchez le câble, et **magie !** Tous les 293 livres apparaissent sur l'écran d'accueil avec couvertures, chapitres et mise en page parfaite.

W Option Alternative : Transfert Sans Fil (Send to Kindle)

Si vous souhaitez envoyer des fichiers .EPUB sans câble USB :

1. Rendez-vous sur [amazon.com/sendtokindle](https://www.amazon.com/sendtokindle).
2. Glissez-déposez vos fichiers .epub depuis le dossier `Send_To_Kindle_EPUBs`.
3. Cliquez sur **Send** : Amazon livrera les livres sans fil sur votre Kindle.


i Technical Context & Mystery Solved

Why didn't raw .EPUB files show up over USB cable on your Kindle?

Amazon Kindle devices are picky about file formats over cable connections. When connected via **USB cable**, Kindles **ONLY index native Amazon .AZW3** (Kindle Format 8) or .MOBI files. Raw .EPUB files get ignored over USB cable.

★ **Good news:** We converted **all 293 classic ebooks** into native **.AZW3** format so your Kindle detects and renders them instantly!

★ NotebookLM Infographic Step-by-Step Guide



▶ Step-by-Step Direct Cable Recipe

1 Extract your Pack

Unzip **Kindle_10th_Gen_Pack.zip** (or open the local folder `USB_Direct_Transfer_documents`).

2 Connect your Kindle

Connect your **Kindle 10th Gen** to your computer using a USB cable. Open your file explorer and locate the **Kindle** drive.

3 Drag & Drop into documents/

Drag the **French_Classics** and **English_Classics** folders straight into your Kindle's **documents** folder:

```
Kindle (Drive)
├── documents/
│   ├── French_Classics/ [FR] (Monte-Cristo, Les Misérables, Lupin...)
│   └── English_Classics/ [GB] (Sherlock Holmes, Frankenstein, Gatsby..)
```

4 Eject & Read!

Safely eject your Kindle USB drive, unplug the cable, and **enjoy 293 DRM-free classics** ready on your home screen!

W Alternative Option: Wireless Transfer (Send to Kindle)

If you prefer sending .EPUB files wirelessly without a cable:

1. Visit amazon.com/sendtokindle.
2. Drag and drop .epub files from the `Send_To_Kindle_EPUBs` folder.
3. Click **Send** to deliver wirelessly to your Kindle account.