

KEHLER OS

Das Betriebssystem für das Expeditionsmobil — Energie, Wasser, Klima, Heizung und die beweglichen Aufbauteile unter einer Oberfläche.

ENTWICKLUNGSSTAND — Die Bilder zeigen eine laufende Simulation, kein angebundenes Fahrzeug. Was noch nicht angeschlossen ist, ist in der Oberfläche als solches gekennzeichnet und bietet keine Bedienung an.

Dashboard

Der Überblick. Das Fahrzeug ist dreidimensional und lässt sich drehen. Rechts die Warnungen — hier eine echte: Grauwasser über der Schwelle.

DEMO-ANSICHT

Aufzeichnung einer laufenden Simulation vom 2026-08-10. Kein Fahrzeug angebunden — es wird nichts geschaltet.

22:20

Montag, 10. August 2026

KEHLER OS

SIMULATION

Es wird keine reale Fahrzeughardware gesteuert

Dashboard

Energie

Wasser

Klima

Heizung

Nivellierung

Fahrzeug

Kameras

Einstellungen

Diagnose

SYSTEMSTATUS

Eingeschränkt

Fahrzeugstatus

Eingangstür

Geschlossen

Garage

Geschlossen

Stufen

Geschlossen

Markise

Nicht konfiguriert

48 %

Batterie

Solar

664 w

Spannung

25.9 v

455 L

Frischwasser gesamt

Grauwasser

87 %

Schwarzwasser

47 %

18.1 °C

Innen

Außen

9.4 °C

Soll Klima

Noch zu verifizieren

Soll Heizung

Noch zu verifizieren

Warnungen

1

Grauwasser

Bei 87 % — Warnschwelle 80 %

Schnellzugriff

Wasserpumpe

Garage

Stufen

Markise

Kehler OS · Simulation · 10.8.2026

DEMO-ANSICHT

Aufzeichnung einer laufenden Simulation vom 2026-08-10. Kein Fahrzeug angebunden — es wird nichts geschaltet.

22:20

Montag, 10. August 2026

KEHLER OS

SIMULATION

Es wird keine reale Fahrzeughardware gesteuert

Dashboard

Energie

Wasser

Klima

Heizung

Nivellierung

Fahrzeug

Kameras

Einstellungen

Diagnose

SYSTEMSTATUS

Eingeschränkt

Batterie

48%

Lädt

Spannung

25.9 V

Strom

+18.7 A

Leistung

+480 W

Energieinhalt

10.3 kWh von 21.6

Energiefluss

Solar

676 W

Landstrom

326 W

Batterie

+480 W

Verbrauch

524 W

Verlauf

Ladezustand

Batteriespannung

Solarleistung

Verbrauch

6 Std

24 Std

7 Tage

30 Tage

65

55

Landstrom

Anschluss

Verbunden

Strombegrenzung

-

10 A

+

Begrenzt auf 3 bis 16 A — die Absicherung des Anschlusses. Höhere Werte weist das System ab.

Wechselrichter

Wechselrichter

Hinweise

Die Restlaufzeit ist eine Hochrechnung des augenblicklichen Verbrauchs, keine Vorhersage. Beim Laden entfällt sie.

Kehler OS liest die Anlage nur. Geregelt wird sie von Victron; schreibend gibt es ausschließlich Strombegrenzung und Wechselrichter.

Kehler OS · Simulation · 10.8.2026

Wasser

Vier Tanks. Die Gesamtmenge wird über Liter gebildet, nicht über Prozent, und entfällt vollständig, sobald ein Tank keinen belastbaren Wert liefert.

DEMO-ANSICHT

Aufzeichnung einer laufenden Simulation vom 2026-08-10. Kein Fahrzeug angebunden — es wird nichts geschaltet.

22:20

Montag, 10. August 2026

KEHLER OS

SIMULATION

Es wird keine reale Fahrzeughardware gesteuert

Dashboard

Energie

Wasser

Klima

Heizung

Nivellierung

Fahrzeug

Kameras

Einstellungen

Diagnose

SYSTEMSTATUS

Eingeschränkt

Frischwasser gesamt

449 L verfügbar · 1000 L Fassungsvermögen

Frischwasser groß

247 L verfügbar

45 %

Frischwasser klein

202 L verfügbar

45 %

Abwasser

Grauwasser

244 L belegt · 36 L frei

87 %

Schwarzwasser

173 L belegt · 197 L frei

47 %

Verlauf

Frischwasser groß

Frischwasser klein

Grauwasser

Schwarzwasser

6 Std

24 Std

7 Tage

30 Tage

Versorgung

Wasserpumpe

Hinweise

Frischwasser: Warnung unter 20 %, kritisch unter 10 %.

Abwasser: Warnung über 80 %, kritisch über 90 %.

Die beiden Markierungen im Balken zeigen, wo die Stufen liegen.

Verlauf entsteht in einem späteren Schritt

Kehler OS · Simulation · 10.8.2026

Heizung

Die SCHEER-Anlage ist vollständig beschrieben, aber noch nicht angebunden: Die Modbus-Registerliste liegt nicht vor. Deshalb steht überall „noch zu verifizieren“ und es gibt bewusst kein einziges Bedienelement.

DEMO-ANSICHTAufzeichnung einer laufenden Simulation vom 2026-08-10. Kein Fahrzeug angebunden — es wird nichts geschaltet.

22:20

Montag, 10. August 2026

KEHLER OS

SIMULATIONEs wird keine reale Fahrzeughardware gesteuert

Dashboard

Energie

Wasser

Klima

Heizung

Nivellierung

Fahrzeug

Kameras

Einstellungen

Diagnose

SYSTEMSTATUS

Eingeschränkt

Anlage

Unbekannt

WÄRMEQUELLE

TEMPERATUR

SOLLTEMPERATUR

Brenner

Heizungsanlage

Nachtabsenkung

Ohne Anbindung nicht beurteilbar

Heizkreise

Heizkörper

PUMPE

Fußbodenheizung

PUMPE

Warmwasser

Warmwasserbereitung

Warmwasser Plus

Zirkulationspumpe

Elektroheizung

Elektroheizung

Betriebsart

Anbindung

Anlage noch nicht angebunden

Die Anlage ist beschrieben, aber es fließen noch keine Werte. Die Modbus-Registerliste der HeatMate liegt nicht vor — welcher Wert unter welcher Adresse liegt, ist offen.

22 Funktionen warten auf ihre Bestätigung

SCHEER selection / HeatMate → Modbus → Siemens
S7-1500 → Kehler OS

Brenner

Brennerlaufzeit

Wartung

Versorgung

230-V-Versorgung

Wechselrichter-Wake-up

Tankfüllstand Heizung

Hinweise

SCHEER selection 10/17 kW · HeatMate V4.02

Die HeatMate bleibt Regler und Schutzeinrichtung. Temperaturbegrenzer, Brennersteuerung und Abschaltungen gehören ihr — Kehler OS bedient und zeigt an, es regelt nicht.

Solange eine Funktion nicht bestätigt ist, gibt es dafür kein Bedienelement. Die Struktur steht bereits; ein Schalter entsteht erst, wenn das zugehörige Register

Kehler OS · Simulation · 10.8.2026

Fahrzeug

Die beweglichen Teile. Der Stopp ist jederzeit erreichbar — auch mitten in der Bewegung, denn genau dann wird er gebraucht.

DEMO-ANSICHT

Aufzeichnung einer laufenden Simulation vom 2026-08-10. Kein Fahrzeug angebunden — es wird nichts geschaltet.

22:20

Montag, 10. August 2026

KEHLER OS

SIMULATION

Es wird keine reale Fahrzeughardware gesteuert

Dashboard

Energie

Wasser

Klima

Heizung

Nivellierung

Fahrzeug

Kameras

Einstellungen

Diagnose

SYSTEMSTATUS

Eingeschränkt

Fahrzeug

Bewegliche Teile

Garage

Geschlossen

Öffnen

Schließen

Stopp

Stufen

Geschlossen

Öffnen

Schließen

Stopp

Markise

Nicht konfiguriert

Sensoren

Eingangstür

Geschlossen

Kehler OS · Simulation · 10.8.2026

Diagnose

Für die Inbetriebnahme: jede Entity mit Verbindung, Qualität, Rohwert und Rückstand. Die einzige Seite, auf der technische Rohdaten stehen.

DEMO-ANSICHT

Aufzeichnung einer laufenden Simulation vom 2026-08-10. Kein Fahrzeug angebunden — es wird nichts geschaltet.

22:20

Montag, 10. August 2026

KEHLER OS

SIMULATION

Es wird keine reale Fahrzeughardware gesteuert

Dashboard

Energie

Wasser

Klima

Heizung

Nivellierung

Fahrzeug

Kameras

Einstellungen

Diagnose

SYSTEMSTATUS

Eingeschränkt

System

VERSION	BETRIEBSART	ZUSTAND	ENTITIES	NICHT KONFIGURIERT	ZU VERIFIZIEREN	ZUSTANDSVERSION
0.1.0	Simulation	Eingeschränkt	45	25	24	741

Dienste

history	Läuft	7 min	0 Neustarts
simulation	Läuft	7 min	0 Neustarts
state-sweep	Läuft	7 min	0 Neustarts

Adapter

simulation	Verbunden	SIMULATION	45 Entities	1 s
------------	-----------	------------	-------------	-----

Entities

45 / 45

Nach Name oder Kennung suchen

Alle

Auffällig (0)

Offen (25)

NAME		KENNUNG	VERBINDUNG	QUALITÄT	WERT	QUELLE	RÜCKSTAND
Klimaanlage LG	Noch zu verifizieren	climate.cooling.state	Verbunden	Unbekannt	—	—	7 min
Solltemperatur Klima	Noch zu verifizieren	climate.cooling.target	Verbunden	Unbekannt	—	—	7 min
Innentemperatur		climate.living.temperature	Verbunden	Gültig	18.1 celsius	SIMULATION	0 s
Außentemperatur		climate.outside.temperature	Verbunden	Gültig	9.2 celsius	SIMULATION	0 s
Batteriestrom		energy.battery.current	Verbunden	Gültig	18.1 A	SIMULATION	0 s
Batterieleistung		energy.battery.power	Verbunden	Gültig	469.6 W	SIMULATION	0 s
Ladezustand		energy.battery.soc	Verbunden	Gültig	47.3 percent	SIMULATION	0 s

Kehler OS · Simulation · 10.8.2026

DEMO-ANSICHT

Aufzeichnung einer laufenden Simulation vom 2026-08-10. Kein Fahrzeug angebunden — es wird nichts geschaltet.

22:20

Montag, 10. August 2026

KEHLER OS

SIMULATION

Es wird keine reale Fahrzeughardware gesteuert

Dashboard

Energie

Wasser

Klima

Heizung

Nivellierung

Fahrzeug

Kameras

Einstellungen

Diagnose

SYSTEMSTATUS

Eingeschränkt

Anzeige

Diese Einstellungen gelten für dieses Gerät und betreffen nur die Darstellung. Sie erreichen keine Fahrzeugfunktion und gelten nicht für andere Bildschirme.

Nachtmodus

Dämpft Helligkeit und Leuchten. Kritische Warnungen behalten ihre Farbe und bleiben auch nachts erkennbar.

Bildschirm wach halten

Verhindert, dass der Bildschirm abschaltet, solange Kehler OS sichtbar ist. Das Betriebssystem kann die Sperre jederzeit zurücknehmen — die Anzeige daneben sagt, ob sie gerade steht.

Nicht aktiv

Anzeigeeinstellungen zurücksetzen

Fahrzeug

Die Fahrzeugbeschreibung wird beim Start aus der Konfiguration gelesen und ist hier nur einsehbar. Sie ist keine Vorliebe, sondern eine Eigenschaft der Anlage — geändert wird sie in der Konfigurationsdatei.

Bezeichnung

Kehler

Bereiche

Fahrerhaus · Wohnraum · Küche · Schlafbereich · Bad · Garage · Technik · Außen

HINTERLEGTE WERTE

Solltemperatur Klima

Noch zu verifizieren

16 bis 30 °C

Ladezustand

900 Ah

24 V nominal

Eingangsstrombegrenzung

3 bis 16 A

Heizleistung

Noch zu verifizieren

1 bis 3 kW

Schwarzwasser

370 L

Warnung über 80 %

Kritisch über 90 %

Erischwasser groß

550 L

Warnung unter 20 %

Kritisch unter 10 %

Kehler OS · Simulation · 10.8.2026