1. 航班資訊檔檔案格式

1.1. 檔名: a_flight_v4. txt

航班資訊資料檔為 ASCII 編碼的 TEXT FILE,欄位以逗號分隔。

表格 客機出、入境航班資訊代號欄位說明

Js nb						
代號	Item	Type		Values		
			Siz			
			е			
1	航廈	Char	1	1:表第一航廈 , 2:表第二航廈		
2	種類	Char	1	A:表入境, D:表出境		
3	航空公司代碼	Char	2	航空公司 iata 代碼		
4	航空公司中文	Char	22	ex: 中華航空		
5	班次	Char	4			
6	機門	Char	3			
7	表訂日期	Char	10			
8	表訂時間	Char	8			
9	預計日期	Char	10			
10	預計時間	Char	8			
11	往來地點	Char	3	IATA 格式		
12	往來地點英文	VarChar				
13	往來地點中文	VarChar				
14	Flight Status	Char	23	附註,含中、英文敘述		
				Ex:準時 On Time		
15	機型	Char	8			
16	其他航點	VarChar		IATA 格式		
17	其他航點英文	VarChar				
18	其他航點中文	VarChar				
19	行李轉盤	VarChar				
20	報到櫃台	VarChar				

1.2. 檔名: af_flight_v4. txt 航班資訊資料檔為 ASCII 編碼的 TEXT FILE,欄位以逗號分隔。

表格 貨機出、入境航班資訊代號欄位說明

	衣俗 貝機工、八現航班貝訊代號懶型說明						
代號	Item	Туре		Values			
			Siz				
			е				
1	航廈	Char	1	1:表第一航廈 , 2:表第二航廈			
2	種類	Char	1	A:表入境, D:表出境			
3	航空公司代碼	Char	2	航空公司 iata 代碼			
4	航空公司中文	Char	22	ex: 中華航空			
5	班次	Char	4				
6	停機坪	Char	3				
7	表訂日期	Char	10				
8	表訂時間	Char	8				
9	預計日期	Char	10				
10	預計時間	Char	8				
11	往來地點	Char	3	IATA 格式			
12	往來地點英文	VarChar					
13	往來地點中文	VarChar					
14	Flight Status	Char	23	附註, 含中、英文敘述			
				Ex:準時 On Time			
15	機型	Char	8				
16	其他航點	VarChar		IATA 格式			
17	其他航點英文	VarChar					
18	其他航點中文	VarChar					

1.3. 檔名: FidsSchedule. txt 航班資訊資料檔為 ASCII 編碼的 TEXT FILE,欄位以逗號分隔。

表格 航班資訊代號欄位說明

	衣格							
代號	Item	Values						
1	班機性質	PA:客機抵達						
		PD:客機起飛						
		CA: 貨機抵達						
		CD: 貨機起飛						
2	航空公司代碼	航空公司 IATA 代碼						
3	班次							
4	預計時間	預定起飛時間或預定抵達時間						
5	往來地點	起飛地或目的地(IATA 格式)						
6	預計時間	預定抵達時間或預定起飛時間						
7-18	目前不使用							
19	航廈別	1:第一航廈 , 2:第二航廈						
20	起飛或抵達的	0:無班機						
	星期	1:星期一						
		2:星期二						
		3:星期三						
		4: 星期四						
		5:星期五						
		6:星期六						
		7:星期日						
21	有效起始日	該班機有效起始日 西元年/月/日						
22	有效終止日	該班機有效終止日 西元年/月/日						

1.4. 檔案: Fidschedule_FOS. txt

格式說明: 航班資訊資料檔為 ASCII 編碼的 TEXT FILE, 欄位以逗號分隔。

代號	Item	Values	Max Size
1	客貨機種類	PA:客機抵達,PD:客機起飛,CA:貨	2
		機抵達,CD:貨機起飛	
2	航空公司	航空公司代碼兩碼	2
3	航班班號		4
4	出發日期時間		2
5	到達目的機場		3
6	到達日期時間		4
7	過境機場_1		
8	過境機場時間_1		
9	過境機場_2		
10	過境機場時間_2		
11	過境機場_3		
12	過境機場時間_3		
13	過境機場_4		
14	過境機場時間_4		
15	過境機場_5		
16	過境機場時間_5		
17	Comma	空值,為了符合桃機官網規格	
18	Comma	空值,為了符合桃機官網規格	
19	航廈別	1:第一航廈,2:第二航廈	1
20	日 Hn	表示一周七日:1234567,0表示沒有	7
20	星期	飛	
	世界機場到離時		10
21	間(航班起始日		
	期)		
	世界機場到離時		10
22	間(航班結束日		
	期)		