

Alerts Trigger Severity

☐	High	⚡💥 {HOSTNAME} input source phase A Failure	<code>last(/Template ELTEK-SmartPack2/ac1voltagephaseaintA)<10</code>
☐	High	⚡💥 {HOSTNAME} input source phase B Failure	<code>last(/Template ELTEK-SmartPack2/ac1voltagephaseaintB)<10</code>
☐	High	⚡💥 {HOSTNAME} input source phase C Failure	<code>last(/Template ELTEK-SmartPack2/ac1voltagephaseaintC)<10</code>
☐	High	🌡️💡 {HOSTNAME} Battery Temperature Over limit 33°C	<code>last(/Template ELTEK-SmartPack2/batterytemperatureint)>33</code>
☐	Disaster	🌡️💥 {HOSTNAME} Battery Temperature Over Failure	<code>last(/Template ELTEK-SmartPack2/batterytemperatureint)>44</code>
☐	High	🔋🔌 {HOSTNAME} Battery Discharge NOW	<code>last(/Template ELTEK-SmartPack2/batterycurrentint)<0</code>
☐	Disaster	📶🔥 {HOSTNAME} Node Disconnect Fail is Down	<code>max(/Template ELTEK-SmartPack2/icmpping,#3)=0</code>
☐	High	🔋⚠️ {HOSTNAME} Battery Less than 85%	<code>last(/Template ELTEK-SmartPack2/systembusvoltageint)<51</code>
☐	Disaster	🔋❌ {HOSTNAME} Battery Less than 20%	<code>last(/Template ELTEK-SmartPack2/systembusvoltageint)<45</code>

By Message Telegram

Severity	Message Telegram	ค่าที่กำหนดให้ Trigger Alerts
High	input source phase A Failure	แรงดัน AC ลดต่ำกว่า 10 Volt.
High	input source phase B Failure	แรงดัน AC ลดต่ำกว่า 10 Volt.
High	input source phase C Failure	แรงดัน AC ลดต่ำกว่า 10 Volt.
High	Battery Temperature Over limit 33 *C	อุณหภูมิมากกว่า 33 c
Disaster	Battery Temperature Over Failure	อุณหภูมิมากกว่า 44 c
High	Battery Discharge NOW	กระแสแบตเตอรี่ติดลบ <0
Disaster	Node Disconnect Fail is Down	Ping ไม่ตอบกลับ = 0
High	Battery Less than 85%	ค่าแรงดันแบตเตอรี่น้อยกว่า 51 volt.
Disaster	Battery Less than 20%	ค่าแรงดันแบตเตอรี่น้อยกว่า 45 volt.

ระดับ Severity

Type

Trigger severity

Operator

equals

does not equal

is greater than or equals

is less than or equals

Severity

Not classified



Information

Warning

Average

High

Disaster



☀️⬆️ สถานะ: 52.8 Volt ✅

10:54

👤: Eltek-udn-nhrn-60A : ❄️

Host: ชุมสายหนองหาน(Nong-Harn) Eltek-60 Amp

สาเหตุ : 📶🔴 Eltek-udn-nhrn-60ABattery Discharge NOW

Host IP: 10.232.237.185

Time: 10:54:32

Date: 2025.05.16

Resolved in 6m 0s

☀️⬆️ สถานะ: 50 Amp ✅

10:54


📢: Eltek-kkn-nsng-150A : 💣

ชุมสายหนองสองห้อง(Nong-Song-Hong) Eltek-150 Amp

<https://chertul.org/5wzDh/>

Message Telegram Resolved

NT-ne-Eltek-Monitoring



Status Normal MAP.