AP2-1-GenerateurDonnees

Mission 2:

On configure les adresses IP

```
  GNU nano 6.2                    /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
    ethernets:
        ens160:
            addresses: [100.115.29.198/23]
            routes:
               - to: default
                 via: 100.115.29.254
            nameservers:
                addresses: [100.115.28.41, 100.115.28.42]
            dhcp4: false
            dhcp6: false
    version: 2
```

```
stssio@us22:~$ sudo netplan apply
stssio@us22:~$ ping 100.115.29.254
PING 100.115.29.254 (100.115.29.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 100.115.29.254: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.415 ms
64 bytes from 100.115.29.254: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.310 ms
64 bytes from 100.115.29.254: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.342 ms
64 bytes from 100.115.29.254: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.313 ms
64 bytes from 100.115.29.254: icmp_seq=5 ttl=255 time=0.340 ms
64 bytes from 100.115.29.254: icmp_seq=6 ttl=255 time=0.336 ms
^C
--- 100.115.29.254 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5127ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.310/0.342/0.415/0.034 ms
stssio@us22:~$
```

```
stssio@us22:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1
0
    link/ether 00:50:56:8d:57:11 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    inet 100.115.29.198/23 brd 100.115.29.255 scope global ens160
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::250:56ff:fe8d:5711/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
stssio@us22:~$ ping 100.115.29.254
PING 100.115.29.254 (100.115.29.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 100.115.29.254: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.692 ms
64 bytes from 100.115.29.254: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.342 ms
64 bytes from 100.115.29.254: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.357 ms
64 bytes from 100.115.29.254: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.389 ms
64 bytes from 100.115.29.254: icmp_seq=5 ttl=255 time=0.320 ms
^C
--- 100.115.29.254 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.320/0.420/0.692/0.137 ms
stssio@us22:~$ _
```

```
stssio@us22:~$ resolvectl | grep "DNS Server"
Current DNS Server: 100.115.28.41
       DNS Servers: 100.115.28.41 100.115.28.42
stssio@us22:~$ ip r
default via 100.115.29.254 dev ens160 proto static
100.115.28.0/23 dev ens160 proto kernel scope link src 100.115.29.198
stssio@us22:~$
```

Maintenant passons à l’installation d’Odoo.

Pour ça, on aura besoin de notre machine virtuelle US22, plus facilement utilisable sur le logiciel PuTTY.

Nous nous retrouvons sur la sélection de base de données



Puis nous sommes sur la page d'accueil avec les applications d'Odoo :



Puis nous devons accéder à l'application "sales" donc vente en français



Puis nous importons le fichier csv client_particuliers_exemple.csv

Tout semble correct.

Colonne de fichier	Champ Odoo
Titre *Madame*	Titre
Nom *Perrin*	Nom
Prénom *Guillemette*	Pour importer, sélectionnez un champ...
Email *guillemette.perrin@gmail.com*	E-mail
Téléphone *0101234567*	Téléphone
Mobile *0701234567*	Mobile
Code postal *45100*	Code postal
Ville *Orléans*	Ville
Rue *10 Rue de la Marine*	Rue
Est une entreprise *FAUX*	Est une entreprise