Generalidades

- El subsistema de entrada y salida es la parte del sistema operativo encargada de la gestión de dispositivos de E/S.
- Los dispositivos de E/S varían ampliamente en sus funciones y velocidad, se requiere de una variedad de métodos para controlarlos.
- Muchos de los dispositivos operan asíncronicamente con respecto al procesador, a velocidades que van desde unas pocas transferencias hasta millones de transferencias de datos por segundo.
- El sistema de E/S atiende requisistos individuales de los dispositivos de entrada y salida.
- Se ocupa que funcionen eficientemente y fiablemente, ocultando los detalles específicos de cada dispositivo.
- Se encarga de mostrar una abstracción uniforme de las operaciones genericas de E/S a las capas más externas del sistema operativo y a los usuarios.
- Es una interfaz entre los programadores y los dispositivos de E/S.

Entrada y salida

Nr. 1

Hardware de E/S

- Un controlador es un conjunto de componentes electrónicos que pueden operar un puerto, un bus o un dispositivo.
- El CPU le envía comandos a los controladores a través de registros que tienen los controladores, la CPU lee y escribe en ellos patrones de bits, mediante instrucciones especiales o una dirección de un puerto de E/S.
- Un puerto de E/S típicamente consta de cuatros registros: denominados registros de status, control, data-in y data-out.

Entrada y salida

Nr. 3

Escrutinio

- 1. El anfitrión lee repetivamente el bit busy hasta que dicho bit se apaga
- El anfitrión prende el bit write en el registro command y escribe un byte en el registro data-out.
- 3. El anfitrión prende el bit command-ready.
- Cuando el controlador se da cuenta que el bit command-ready está prendido, prende el bit busy.
- El contorlador lee el registro de comando y ve el comando de escritura. Lee el registro data-out para obtener un byte y realiza la operación de E/S hacia el dispositivo.
- 6. El controlador apaga el bit command-ready, apaga el bit error en el registro de estado para indicar que ha tenido éxito la E/S al dispositivo y apaga el bit busy para indicar que ha terminado.

Hardware de E/S

- Las computadores operan muchos tipos de dispositivos.
 - Dispositivos de almacenamiento (discos, cintas).
 - Dispositivos de transmisión (tarjetas de red, modem).
 - Dispositivos para la interfaz con el ser humano (pantalla, teclado, ratón).
- El dispositivo se comunica con la máquina a través de un punto de conexión denominado puerto.
- Si uno o más dispositivos utilizan un conjunto común de cables, la conexión de denomina bus. Un bus es un conjunto de cables y un protocolo definido rígidamente que especifica un conjunto de mensajes que pueden enviarse por los cables.

Entrada y salida

Nr. 2

Escrutinio

- El protocolo completo para la interacción entre un anfitrión y el controlador puede ser complejo, pero la noción básica de secuencia de reconocimiento hanshaking) es sencilla.
 - 2 bits para cordinar la relación productor consumidor entre el controlador y el anfitrión.
 - El bit busy en el registro status. El controlador lo activa cuando está ocupado trabajando y lo apaga cuando está listo para aceptar el siguiente comando.
 - El anfitrión activa el bit command-ready en el registro command, para indicarle al controlador que desea.

Entrada y salida

Nr. 4

Interrupciones

- El *hardware* de la CPU tiene un cable llamado **línea de solicitud de interrupción** que la CPU revisa luego de ejecutar cada instrucción.
- La mayoría de CPU tiene dos líneas de interrupción.
 - Una es la **interrupción no enmascarable**, que se reserva para eventos como errores de memoria no recuperables.
 - La segunda línea es mascarable: puede ser apagada por la CPU antes de la ejecución de secuencias de instrucciones críticas que no deben ser interrumpidas.
 La interrupción mascarable es utilizada por los controladores de dispositivos para solicitar servicio.
- Las computadoras tiene más dispositivos que interrupciones, para resolver este problema se utiliza la técnica de encadenamiento de interrupciones.
- Se implementa también un mecanismo de niveles de prioridad de interrupciones.
- Las interrupciones son utilizadas para implementar el mecanismo de llamadas al sistema.

Entrada y salida Nr. 5 Entrada y salida Nr. 6

Entrada y salida Nr. 7

Tabla de vectores de eventos para el Pentium de Intel número de sector 0 terro de plavición 1 escretión de depración 1 interrupción neil 2 punto de carte 3 sobrellio de INTO decectado excepción de tango limitado código de operación invidido dispositivo no disponible 6 codigo de operación invidido dispositivo no disponible 8 dobte fallo 9 desbordamiento (reservado de segmento de coprocesador segmento de estado de tarea invidida 11 segmento autente 12 fallo de pila protección general 14 fallo de pila 15 (reservado por Intel, no utilizar) 16 error de punto ficante 17 verificación de alineación 17 verificación de alineación 19-31 (reservado por Intel, no utilizar) 19-31 (reservado por I

Entrada y salida Nr. 8

Acceso directo a memoria

- Ayuda a disminuir la carga de procesador para vigilar el comportamiento de los dispositivos de entrada y salida.
- La técnica DMA trabaja del siguiente modo:
 - Si se solicita una lectura o una grabación, utiliza una línea de control de lectura o escritura entre el procesador y el módulo DMA.
 - Comunica la dirección del dispositivo de E/S involucrado, mediante líneas de datos.
 - Comunica la ubicación de comienzo de la lectura o escritura en la memoria mediante las líneas de datos y queda almacenada en el registro de dirección del módulo DMA.
 - Comunica el número de palabras a leer o escribir nuevamente mediante las líneas de datos y queda almacenada en el registro contador de datos.

Entrada y salida

Nr. 9

Entrada y salida

Nr. 10

Pasos en una transferencia DMA

- 1. Al manejador de dispostivos se le dice que transfiera datos del disco al buffer en la dirección X .
- 2. El manejador de dispositivo le dice al controlador de disco que transfiera C bytes del disco al buffer en la dirección X.
- 3. El controlador de disco inicia la transferencia DMA.
- 4. El controlador de disco envía cada byte al controlador de DMA.
- 5. El controlador de DMA transfiere bytes al buffer X, incrementando la dirección de memoria y descrementando C hasta que C=0.
- 6. Cuando C=0, el DMA interrumpe la CPU para señalar la terminación de transferencia.

Objetivos de diseño de la E/S

Generalidad: en interés de la simplicidad y la exención de errores, será deseable gestionar todos los dispositivos de una manera uniforme. Esta afirmación se aplica tanto a la manera en que los procesos contempla los dispositivos de E/S como a la forma en que el sistema operativo gestiona los dispositivos de E/S y las operaciones.

Entrada y salida Nr. 11 Entrada y salida Nr. 12


Interfaz de E/S de las aplicaciones

- La enfoque adoptado implica una abstracción, encapsulado y desarrollo de capas de software.
- La abstracción sirve para identificar unas cuantas clases generales.
- A cada una de estas clases generales se accede mediante un conjunto de funciones estándarizadas - una interfaz.
- Las diferencias reales se encapsulan en módulos del kernel denominados manejadores de dispositivos, que internamente se diseñan a la medida de cada dispositivo, pero que exportan una de las interfaces estándar.
- El propósito de la capa de manejadores de dispositivo es ocultar al subsistema de E/S del kernel las diferencias entre los controladores.
- El subsistemas de E/S es independiente del *hardware*.

Entrada y salida

Nr. 13

Una estructura de E/S del kernel



Entrada y salida

Dimensiones para catalogar dispositivos

Flujo de caracteres o bloques: un dispositivo de flujo de caracteres transfiere bytes uno por uno, en tanto que un dispositivo de bloque transfiere un bloque de bytes como un unidad.

Acceso secuencial o aleatorio: un dispositivo secuencial transfiere datos en un orden fijo determinado por el dispositivo, en tanto el usuario de un dispositivo de acceso aleatorio puede instruir al dispositivo para que busque en cualesquiera de las ubicaciones disponibles de almacenamiento de datos

Síncronico o asíncronico: un dispositivo síncronico es aquel que realiza transferencia de datos con tiempo de respuesta predecibles. Un dispositivo asíncronico exhibe tiempos de respuesta irregulares o impredecibles.

Entrada y salida

Nr. 15

Dimensiones para catalogar dispositivos

Compartido o dedicado: un dispositivo compartido puede ser usado de manera concurrente por varios procesos o hilos; un dispositivo dedicado no puede hacerlo.

Velocidad de operación: las velocidades de los dispositivos van desde unos cuantos bytes por segundos hasta unos cuantos gigabytes por segun-

Lectura-escritura, sólo lectura, o sólo escritura: algunos dispositivos realizan tanto operaciones de entrada como de salida, mientras que otros sólo soportan el movimiento de datos en una dirección.

Entrada y salida

Nr. 16

Nr. 14

Subsistema de E/S del kernel

Los kernels proporcionan muchos servicios relacionados con la E/S.

- Planificación de E/S.
- Empleo de buffers.
- Empleo de cachés.
- Spooling y reservación de dispositivos.

E/S con bloqueo y sin bloqueo

Hardware: se denomina temporizador de interva

o Fijar el valor de un temporizador para activar la operación X a a la hora T

 Indicar el tiempo transcurrido Dar la hora actual Relojes y temporizadores (timers)

Dispositivos de red

Operaciones: get, put

Funciones básicas:

Modos de comunicación: half-duplex, full-duplex Operaciones: read, write

Operaciones: read, write, seek Mapeo de memoria Bloques diseñados para acceder unidades

 ${
m Dipositivos}$

Dispositivos de bloques y caracteres

Z

Entrada y salida

Planificación de E/S

- Se debe determinar el orden de ejecución de las operaciones de E/S.
- El orden en que las aplicaciones emiten llamadas al sistema rara veces es la mejor opción.
- La planificación puede mejorar el desempeño global del sistema, así como compartir equitativamente el acceso a dispositivos entre los procesos y reducir el tiempo de espera promedio para la terminación de E/S.
- Los diseñadores de los sistemas operativos implementan la planificación manteniendo una cola de solicitudes para cada dispositivo.

Entrada y salida

Nr. 19

Empleo de cachés

- Una caché es una región de memoria rápida que contiene copias de datos.
- La diferencia entre un *buffer* y una caché es que un *buffer* es que un *buffer* puede contener la única copia existente de un elemento de datos, en tanto que la caché, por definición, sólo contiene en almacenamiento más rápido uan copia de un elemento que reside en alguna otra parte.

Entrada y salida

Nr. 21

Manejo de errores

- Los dispositivos y las transferencias de E/S pueden fallar de muchas formas, ya sea por razones transitorias, o por razones permanentes.
- Los sistemas operativos puede compensar eficazmente las fallas transistorias.
- Cuando una operación de entrada/salida falla, está informa a través de la llamada al sistema que dicho error se produjo (En Unix, 0 ó 1, en Windows BOOL o FALSE).
- Y se devuelve el código de error a través de una variable del proceso (errno) o una llamada la sistema que la retorne (GetLastError).
- En constrate, el hardware puede proporcionar más información sobre la falla, pero los sistemas operativos no están diseñados para mostrar dicha información.

Empleo de buffers

- Un buffer es un área de memoria que almacena datos mientras éstos se transfieren entre dos dispositivos o entre un dispositivo y una aplicación.
- Razones del uso de buffers.
 - Hacer frente a la falta de velocidad entre el productor y el consumidor de los datos.
 - Lograr una adaptación entre dispositivos que tienen diferentes tamaños de transferencia de datos.
 - Soportar la semántica de copiado.
- Políticas:
 - Buffer sencillos.
 - Buffer dobles.
 - Cola de buffers.

Entrada y salida

Nr. 20

Spooling y reservación de dispositivos

- Spool
 - Un spool es un buffer que contiene la salida para un dispositivo, como una impresora, que no puede aceptar flujos de datos interacalados.
 - La salida de cada aplicación se coloca en spool en un archivo en disco distinto.
 - Cuando una aplicación una aplicación termina, el sistema de spool coloc en una cola de el archivo de spool correspondiente para su salida a la impresora.
 - El sistema de *spool* copia los archivos que están en la cola de la impresora uno a la vez.
 - Un proceso llamado proceso demonio *deamon*, se encarga de revisar está última cola y cada vez que haya un archivo lo utiliza para enviar al dispositivo.
- Acceso exclusivo a dispositivos.

Entrada y salida


Nr. 22

■ La administración del espacio de nombres de archivos y dispositivos.

Subsistema de E/S

- El control de acceso a archivos y dispositivos.
- El control de operaciones.
- La asignación de espacio del sistema de archivos.
- La asignación de dispositivos.
- El empleo de *buffers*, cachés y *spool*.
- Planificación de E/S.
- El monitoreo del estado del dispositivo, el manejo de errores y la recuperación ante fallos.
- La configuración e inicialización de manejadores de dispositivos.

Entrada y salida Nr. 23 Entrada y salida Nr. 24



Entrada y salida

Manejo de solicitudes de $\mathrm{E/S}$

Sistema de nombres propios para dispositivos.

Identificación del dispositivo.

Sistema de archivos.

Implementación de los manejadores. (flujos).

Asociación del dispositivo.

Nr. 25

Entrada y salida

Planificación de discos

- Planificación FCFS (First Come First Server).
- Planificación SSTF (Short-Seek-Time-First).
- Planificación C-SCAN. Planificación SCAN.
- Planificación LOOK.
- Planificación C-LOOK.

Entrada y salida

Nr. 27

Administración de discos

Formateo de discos.

Bloque de arranque.

Bloques dañados.

Entrada y salida

Nr. 28