

# N1-2:Hardware - Impressora - Instalar Impressora pela Porta USB

---

## Índice

---

**Identificação inequívoca deste Procedimento**

**Descrição**

**Procedimento**

PASSO 1

PASSO 2

PASSO 3

PASSO 4

PASSO 4.1 - Windows 7

PASSO 4.2 - Windows 10

PASSO 5

PASSO 6

PASSO 7

PASSO 8

PASSO 9

PASSO 10

PASSO 11

PASSO 12

**Observações**

Procedimentos relacionados

## Identificação inequívoca deste Procedimento

---

**ID Numérico do Procedimento:** 5971 (<https://www.trt9.jus.br/cswiki/index.php?curid=5971>)

URL de acesso inequívoco: <https://www.trt9.jus.br/cswiki/index.php?curid=5971>

Para mais informações sobre URLs estáveis com sufixo numérico, confira o conteúdo de <https://www.trt9.jus.br/cswiki/index.php?curid=13823>

---

**Título:** Hardware - Impressora - Instalar Impressora pela Porta USB

**Setor Responsável:** Secretaria de Tecnologia da Informação / Divisão de Gestão de Serviços de TI

**Público Alvo:** N1-2

## Descrição

---

Procedimento para instalação de impressora conectando a mesma via porta USB do micro.

Palavras-chave: Local, Instalar, Driver.

## Procedimento

---

### PASSO 1

Acesse o micro em que está ligada a impressora com Login de Administrador.


### PASSO 2

Clique no menu **Iniciar**;

Clique na opção **Dispositivos e Impressoras**.

Imagen 1






## PASSO 3

Clique na opção **Adicionar uma impressora**.


Imagen 2




## PASSO 4

**PASSO 4.1 - Windows 7**

Clique na opção **Adicionar uma impressora local**.

**Imagen 3****PASSO 4.2 - Windows 10**

Clique na opção **A impressora que eu quero não está na lista**. Após isso, na próxima tela selecionar a opção **Adicionar uma impressora local ou de rede usando configurações manuais** e clicar em **Avançar**.


**Imagen 4**

## PASSO 5

Marque a opção **Usar uma porta existente**;


No campo Tipo de porta, selecionar a opção **USB**;

Clique em **Avançar**.

**Imagen 5****PASSO 6**

Clique no botão “Com Disco...”.


**Imagen 6**



## PASSO 7

Clique no botão “**Procurar...**”.


**Imagen 7**



## PASSO 8


Selecione o **driver** da impressora.

Imagen 8



## PASSO 9

Clique em **Avançar**.


**Imagen 9****PASSO 10**

Digite o nome para a impressora conforme, caso se aplique, a etiqueta colada na impressora;

Clique no botão **Avançar**.

**Imagen 10**






## PASSO 11

Selecione a opção **Não compartilhar esta impressora**;

Clique no botão **Avançar**.


Imagen 11



## PASSO 12

Imprima uma **página de teste**.

Clique no botão **Concluir**.

**Imagen 12**

## Observações

Caso a impressora seja de Curitiba, pode ser que o setor a ela vinculado utilize o servidor de impressão. Nestes casos, todas as configurações necessárias devem ser executadas.

Em 2019, a orientação vigente é de que as impressoras e multifuncionais devem ser acessadas via DHCP / Endereço IP sempre que possível. Mesmo quando se utiliza outra via, deve-se imediatamente solicitar ponto de rede ou outras providências aplicáveis para que esse acesso seja possível. Mais detalhes em [N1-2:Hardware - Impressora - Troca, id 5980](#) (<https://www.trt9.jus.br/cswiki/index.php/Special:Redirect/page/5980>) e em [N1-2:Hardware - Multifuncional - Substituição, id 6023](#) (<https://www.trt9.jus.br/cswiki/index.php/Special:Redirect/page/6023>)

[ki/index.php/Special:Redirect/page/6023\).](https://www.trt9.jus.br/cswiki/index.php/Special:Redirect/page/6023)

## Procedimentos relacionados

- [N1-2:Software - Impressora - Servidor de Impressão, id 4617](https://www.trt9.jus.br/cswiki/index.php/Special:Redirect/page/4617) (<https://www.trt9.jus.br/cswiki/index.php/Special:Redirect/page/4617>)
- [N1-2:Hardware - Impressora - Instalar Impressora pela Porta USB, id 5971](https://www.trt9.jus.br/cswiki/index.php/Special:Redirect/page/5971) (<https://www.trt9.jus.br/cswiki/index.php/Special:Redirect/page/5971>)
- [N1-2:Hardware - Impressora - Troca, id 5980](https://www.trt9.jus.br/cswiki/index.php/Special:Redirect/page/5980) (<https://www.trt9.jus.br/cswiki/index.php/Special:Redirect/page/5980>)
- [N1-2:Hardware - Multifuncional - Substituição, id 6023](https://www.trt9.jus.br/cswiki/index.php/Special:Redirect/page/6023) (<https://www.trt9.jus.br/cswiki/index.php/Special:Redirect/page/6023>)
- [N1-2:Hardware - Impressoras e Multifuncionais - Regra de Formação de "hostname", id 16106](https://www.trt9.jus.br/cswiki/index.php/Special:Redirect/page/16106) (<https://www.trt9.jus.br/cswiki/index.php/Special:Redirect/page/16106>)
- [N1-2:Software - Impressora - Instalar Impressoras Remotamente Via Gerenciamento de Impressão, id 16302](https://www.trt9.jus.br/cswiki/index.php/Special:Redirect/page/16302) (<https://www.trt9.jus.br/cswiki/index.php/Special:Redirect/page/16302>)

---

Disponível em "[https://www.trt9.jus.br/cswiki/index.php?title=N1-2:Hardware\\_-\\_Impressora\\_-\\_Instalar\\_Impressora\\_pela\\_Porta\\_USB&oldid=56861](https://www.trt9.jus.br/cswiki/index.php?title=N1-2:Hardware_-_Impressora_-_Instalar_Impressora_pela_Porta_USB&oldid=56861)"

---

Esta página foi modificada pela última vez em 21 de abril de 2020, às 11h32min

Esta página foi acessada 60 vezes.