

1. Установка модуля


- 1.1. Зайдите в административную часть
- 1.2. В левом меню выберите размел Marketplace
- 1.3. Зайдите в Каталог решений
- 1.4. В поисковой строке введите «ПЭК»




1.5. Выберите «Интеграция с ПЭК» и нажмите «Установить»



- 1.6. Зайдите в обновление Решений Список обновлений
- 1.7. Выберите «Модуль ПЭК», поставьте галочку в чек-боксе
- 1.8. Нажмите «Загрузить»



- 1.9. В появившемся лицензионном соглашении поставьте 2 галки в чекбоксы «Я принимаю лицензионное соглашение» и «Я ознакомился с условиями конфиденциальности»
- 1.10. Нажмите кнопку «Применить»



1.11. Готово, модуль установлен.

2. Минимальные настройки модуля.

- 2.1. Зайдите в административную часть
- 2.1.1. Выберите раздел «Настойки»
- 2.1.2. Выберите «Настройки модуля»
- 2.1.3. Сверху в выпадающем меню выберите «Служба доставки ПЭК»
- 2.2. «Настройка API»
- 2.2.1. Введите логин **[обязательное поле]** Логин можно получить, зарегистрировавшись в Личном кабинете на сайте ресот.ru
- 2.2.2. Введите АРІ КЕҮ **[обязательное поле]** Ключ АРІ из личного кабинета ПЭК. Для получения необходимо зайти в личный кабинет ПЭК, кликнуть на Редактировать Профиль




Перейти вниз страницы и скопировать ключ API указанный там. Если ключа API нет, то создать его кликнув на кнопку «Добавить новый ключ».

Ключи АРІ

Вы можете добавить или удалить ключи для доступа к АРІ.


Что такое API личного кабинета от «ПЭК»? Как начать работу с API? Ответы на данный вопросы можно получить на странице API личного кабинета.

- 2.2.3. Заполните поле Форма собственности [обязательное поле]
- 2.2.4. Заполните поле Название магазина [обязательное поле]. Название Отправителя груза
- 2.2.5. Заполните ИНН [обязательное поле]. ИНН Отправителя груза
- 2.2.6. Заполните Контактное лицо [обязательное поле]. Контактное лицо Отправителя груза
- 2.2.7. Заполните Телефон [обязательное поле]. Телефон для связи Отправителя груза
- 2.2.8. Смена статусов отгрузки при изменении статуса груза. В данной настройке перечислены все возможные статусы отправок в компании ПЭК. Настройкой можно регулировать, каким образом будут автоматически меняться значения полей Битрикс «Доставка разрешена», «Статус отгрузки разрешена», «Статус доставки» на основании статуса отправки. Так же указывается значение для «Обновлять статус агентом», если отмечено данный статус, то агент будет с заданной периодичностью обновлять статус заказ в данном статусе. Подразумевается, что для конечных статусов таких как «Выдан на складе», «Доставлен», «Утилизирован», «Выдан». Поставьте чекпойнты в необходимых статусах грузов [необязательное поле]
- 2.2.9. Выполнять обновление статусов агентом. *Настройка для автоматического обновления статусов доставки*.
- 2.2.10. Максимальная давность заказа для Агента обновления, дней. На основании этой настройки определяется с какой даты должны браться заказы для обновления. Минимальная дата для обновления статуса будет рассчитываться как «даты запуска агента» (текущая дата) минус указанное количество дней в параметре. Например, если указана 20, то 21 июня 2020 года Агент будет обновлять заказы с датой создания не позднее 1 июня 2020 года.
- 2.2.11. Период запуска агента обновления статуса, мин. С какой периодичностью должен запускаться агент по обновлению статуса доставок, рекомендуемое значение 120.
- 2.2.12. Сохранить изменения



2.3. «Настройки расчета»


В «Настройках расчета» задаются параметры необходимые для расчета стоимости перевозки. После установки модуля создается новая служба доставки, при выборе которой в корзине оформления заказа появляется дополнительный раздел с выбором адреса доставки или выбора ПВЗ.



Для корректного расчета заказа необходимо произвести следующе настройки на вкладке «Настройка расчета» модуля:

- 2.3.1. По умолчанию адрес выдачи заказа Клиенту. *Брать ли по умолчанию адрес доставки из вкладки «Личные данные» или «Работа» в карточке покупателя, либо не использовать данную опцию* (выбрать необходимое) **[обязательное поле]**
- 2.3.2. Способ и место передачи груза в транспортную компанию (Забрать по адресу или сдать в отделение). Адрес расположения места отправки ИМ. Если стоит признак «ПЭК забирает по адресу», то в расчет стоимости будет учитываться стоимость забора груза. Если стоит признак «Сдача в отделении ПЭК», то расчет стоимости будет без стоимости забора груза (сдача груза в отделении ПЭК), при этом будет определяться основное отделение филиала для расчета отправки груза. [обязательное поле]
- 2.3.3. При необходимости добавить дополнительный склад отправки заказа [необязательное поле]
- 2.3.4. Заполнить Вес товара по умолчанию [обязательное поле] Стандартно можно указать 1. Если в карточке товара не будет установлен вес товара, будет использоваться установленный в данном параметре вес.
- 2.3.5. Заполнить Объем товара по умолчанию [обязательное поле] Стандартно можно указать 0,001. *Если* в карточке товара не будут заполнены высота, ширина или длина, будет использоваться установленный в данном параметре объем.

- 2.3.6. Заполнить Максимальный размер [обязательное поле] Стандартно можно указать 1. *Если в карточке товара не будут заполнены высота, ширина или длина, будет использоваться установленный габарит в данном параметре.*
- 2.3.7. Указывать объявленную стоимость. Установить чекпойнт если необходимо рассчитывать стоимость страхования на основании стоимости товара. Если чекпойнт не установлен, Страхование считается по минимальной стоимости [необязательное поле]
- 2.3.8. Указывать (Защитная транспортировочная упаковка) ЗТУ на все товары. *Установить чекпойнт если необходимо заказать защитную транспортную упаковку по умолчанию* [необязательное поле]
- 2.3.9. Указывать (Защитная транспортировочная упаковка) ЗТУ на товары с признаком. *Установить* чекпойнт если необходимо заказать защитную транспортную упаковку на товары с установленным признаком [необязательное поле]
- 2.3.10. Оплата доставки при получении заказа. Установить чекпойнт в случае если получатель самостоятельно будет оплачивать стоимость услуг транспортной компании [необязательное поле]
- 2.3.11. Выберите Вид отображения виджета из выпадающего списка [обязательное поле]
- 2.3.12. Выберите тип перевозки из выпадающего списка [обязательное поле]
- 2.3.13. Сохранить изменения




2.4. «Настройки Интернет-магазина»

В блоке «Настройки Интернет-магазина» можно задать соответствие между полями заказа, отправляемые в ПЭК, и свойствами заказа вашего интернет-магазина. При обновлении модуля будет создано/обновлено свойство Вид документа, которое будет отображаться только для службы доставки ПЭК. По-умолчанию, оно будет необязательным и неактивным.

Для дополнения вашего заказа данными получателя вам необходимо заполнить (выставить соответствие) следующие поля:


- 2.4.1. Для Юридического лица Заполните ИНН [обязательное поле] Значение INN
- 2.4.2. Для Физического лица:
 - Заполните Вид документа [обязательное поле] Значение РЕС DOCUMENT TYPE
 - Заполните Серию документа [обязательное поле] Значение DOCUMENT SERIES
 - Заполните Номер документа [обязательное поле] Значение DOCUMENT NUMBER
 - Заполните Дату выдачи [обязательное поле] Значение DOCUMENT_DATE

Настройки Интернет-магазина



- 2.4.3. Заполните Адрес доставки [обязательное поле] Значение PEC DELIVERY
- 2.4.4. Заполните Квартиру доставки [обязательное поле] Значение FLAT NUM
- 2.4.5. Отправка заказа в ПЭК. Выберите из выпадающего списка необходимый вариант **[обязательное поле]**
- 2.4.6. Информация, получаемая по кнопке «распечатать этикетку». Выберите из выпадающего списка необходимый вариант [обязательное поле]
- 2.4.7. Поставьте чекпойнт Если необходимо сохранять на сервере штрих-коды грузов в pdf-формате [необязательное поле]
- 2.4.8. Укажите путь до папки на сервере [необязательное поле] (если поставили чекпойнт в предыдущем шаге, то становится **обязательным** полем)


2.4.9. Сохранить изменения




Переустановка модуля

В случае если после обновления модуля возникают


- 4.1. Зайдите в административную часть
- 4.2. В левом меню выберите размел Marketplace
- 4.3. Зайдите в Установленные решения
- 4.4. Выберите Служба доставки ПЭК
- 4.5. Через мелю слева от названия выберите опцию «Удалить»




4.6. Повторно нажмите на меню слева и выберите опцию «Стереть»




- 4.7. Зайдите в Каталог решений
- 4.8. В поисковой строке введите «ПЭК»




4.9. Выберите «Интеграция с ПЭК» и нажмите «Установить»



- 4.10. Зайдите в обновление Решений Список обновлений
- 4.11. Выберите «Модуль ПЭК», поставьте галочку в чек-боксе
- 4.12. Нажмите «Загрузить»



- 4.13. В появившемся лицензионном соглашении поставьте 2 галки в чекбоксы «Я принимаю лицензионное соглашение» и «Я ознакомился с условиями конфиденциальности»
- 4.14. Нажмите кнопку «Применить»



4.15. Готово, модуль переустановлен.