2019年7月25日 周四


## 问题描述

git clone 项目正常,本地推送分支,报下面的错误信息: \$ git clone <a href="http://192.168.0.141/xxxx.git">http://192.168.0.141/xxxx.git</a> Cloning into 'appEnterprise'... remote: HTTP Basic: Access denied fatal: Authentication failed for ...

注释: Authentication failed就是凭证失败的意思

因为之前输入错误的gitlab用户名和密码,第二次clone不弹框提示输入用户名和密码的解决方案。

如下图:



原因:本地git配置的用户名、密码与gitlabs上注册的用户名、密码不一致。

解决方案:

- 1. 如果账号密码有变动 用这个命令 git config -system -unset credential.helper 重新输入账号密码 应该就能解决了
- 2. 如果用了第一个命令 还不能解决问题那么 用这个命令:

git config -global http.emptyAuth true

### 3.如果以上两个方法不起作用,那么采用以下方法: 【推荐】

进入控制面板》用户账号》凭据管理器?windows凭据》普通凭据,在里面找到git,点开编辑密码,更新为最新密码之后就可以正常操作了。

如下图:



https://blog.csdn.net/qq\_34665539





## 补充:

# 配置 user 信息

git config --global user.name "your\_name" git config --global user.email "your\_email@domain.com"

# config 的三个作用域

## 缺省等同于 local

git config -- local local 只对某个仓库有效 git config -- global global 对当前用户所有仓库有效 git config -- system system 对系统所有登录的用户有效

# 显示 config 的配置,加 --list

git config --list --local git config --list --global git config --list --system

git config 查看现有设备配置了哪些东西 cp file currentFile 拷贝file, 命名为currentFile mkdir 文件夹 vi 文件 查看文件的内容

当前工作的路径

# 设置与清除

pwd 命令

设置, 缺省等同于 local git config --local git config -- global

git config --system

清除,--Unset git config --unset --local user.name

### git config --unset --global user.name git cinfig --unset --system user.name

优先级

local > global > system 课后实践

1. 在 Git 命令行方式下, 用 init 创建一个 Git 仓库。

请动手比一比, local 和 global 的优先级。

\$ git init your\_first\_git\_repo\_name2. cd 到 repo 中。

\$ cdyour\_first\_git\_repo\_name3. 配置 global 和 local 两个级别的 user.name 和 user.email。

\$ git config --local user.email 'your\_local\_email@.'

\$ git config --global user.name 'your\_global\_name'

\$ git config --local user.name 'your\_local\_name'

\$ git config --global user.name 'your\_global\_eamil@.'

4. 创建空的 commit \$ git commit --allow-empty -m 'Initial'

5. 用 log 看 commit 信息, Author 的 name 和 email 是什么? \$ git log