

E13 / Касание с землей
PK
id касания (int)
FK1.1
id рейса (int)
FK2.1
id полосы (int)
разрешает
производит
E7 / Должность сотрудника
PK
id должности (int)
название (text)
список трудовых обязанностей (text)
E8 / Пассажир
PK
id пассажира (int)
ФИО (text)
дата рождения (date)
паспортные данные (text)
страна гражданства (text)
принадлежит
купил
E6 / Сотрудник
PK,FK2.1
id сотрудника (int)
FK1.1
id должности (int)
ФИО (text)
дата рождения (date)
место работы (text)
информация о трудовых договорах (text)
E9 / Билет
PK,FK2.1
id билета (int)
FK1.1
id пассажира (int)
FK1.2
id рейса (int)
место (text)
E15 / Объект журналирования
PK
id объекта (int)
FK1.1
id журнала (int)
тип объекта (enum)
нанимает
Тип объекта
ведет записи о работе
ведет записи о приобретении билета
руководит
назначается
E12 / Журнал
PK
id журнала (int)
FK1.1
id аэропорта (int)
FK2.1
id объекта (int)
время события (timestamp)
описание события (text)
ведет
хранит, управляет
E1 / Аэропорт
PK
id аэропорта (int)
широта (numeric)
долгота (numeric)
высота над уровнем моря (numeric)
радиус воздушного пространства (numeric)
город (text)
страна (text)
название (text)
E5 / Полет (рейс)
PK
id рейса (int)
FK1.1
id самолета (int)
FK2.1
id сотрудника (int)
FK3.1
id полосы (взлета) (int)
время взлета (timestamp)
время посадки (timestamp)
плановое время посадки (timestamp)
актуальное время посадки (timestamp)
оплачивается
совершает
E2 / Самолет
PK,FK4.1
id самолета (int)
FK1.1 FK2.2
id аэропорта (int)
FK2.1
номер ангара (int)
FK3.1
id состояния (статус) (int)
ширина (numeric)
длина (numeric)
высота (numeric)
управляется
E14 / Ответственный за самолет
PK
id назначения (int)
FK1.1
id самолета (int)
FK2.1
id сотрудника (int)
ведет записи об изменении состояния самолета
ведет записи о проверке механиком?
ведет записи о состоянии
E3 / Статус полета
PK,FK1.1
id состояния (int)
статус (enum)
описывает
отправляет
владеет (сдает в аренду)
совершает взлет с
E10 / Полоса
PK,FK1.1
id полосы (int)
FK2.1
id аэропорта (int)
статус (свободна/занята) (bool)
широта (numeric)
долгота (numeric)
длина (numeric)
направление (numeric)
E11 / Ангар
PK
номер ангара (int)
PK,FK1.1
id аэропорта (int)
ширина (numeric)
высота (numeric)
длина (numeric)
широта (numeric)
долгота (numeric)
владеет
хранит
E4 / Позиция самолета
PK
id позиции (int)
FK1.1
id самолета (int)
широта (numeric)
долгота (numeric)
время UTC (timestamp)
направление (numeric)
тангаж (numeric)
скорость (numeric)
высота над уровнем моря (альтитуда) (numeric)