

ZOZO管理画面 (TO) 多要素認証 (MFA) 設定・利用マニュアル

目次 CONTENTS

導入	INTRODUCTION		P3
はじめに／変わること／登録期間と締切／2つのログイン画面			
準備	PREPARE		P7
認証アプリを入れる（スマートフォン／PC）			
初期設定	SETUP		P9
入口／前提／QRコード／確認コード／手入力／PC／完了			
毎日の運用	DAILY		P16
ログイン			
困ったとき	SUPPORT		P17
6桁が合わない／ロック／紛失・機種変更／お問い合わせ			

はじめに（導入の目的）

- 大切なアカウントを守るため、ログイン時の本人確認をもう一段追加します。
- ID・パスワードだけのログインは、万一それらが漏れたとき、第三者にログインされる恐れがあります。
- 多要素認証（MFA）は、ログイン時に「ご本人だけが確認できる6桁の数字」をもう一段入力する仕組みです。
- これにより、パスワードが漏れても不正なログインを防ぎ、アカウントと業務情報を守ります。

補足：安全性の技術的な詳細は、IT部門向けの資料をご覧ください。

これから何が変わるか


- ログイン時に「30秒ごとに変わる6桁の数字」の入力が加わります。設定するまでは今までどおりご利用いただけます。
- MFAとは：ログインのとき、認証アプリに表示される「30秒ごとに変わる6桁の数字」を追加で入力する仕組みです。
- 新しく覚えることはほとんどありません。今までのID・パスワードはそのまま使います。
- 設定したあとは、毎回のログインで6桁の数字も入力します。

補足：設定は、ログイン画面の「MFAでログイン」からご自身で開始します。[締切日] までは設定なしでもログインできますが、締切を待たず早めの設定をお願いします。

これから何が変わるか（登録期間と締切）

- **【締切日】以降は、設定がないとログインできません。お早めに設定をお願いします。**
- **～【締切日】**：設定は任意です。設定するまでは今までどおりログインできます。
設定する場合は、ログイン画面の「MFAでログイン」から開始します。登録期間は2～3ヶ月です。
- **【締切日】以降**：設定が必須です。設定がないとログインできません。

注意：締切間際は問い合わせが集中し、解決までお時間がかかる場合があります。設定が間に合わないと締切日からログインできなくなるため、早めの設定をおすすめします。



登録期間中は2つのログイン画面があります


- [締切日] までは、どちらの画面からでもログインできます。

従来のログイン画面



- ・ ID・パスワードだけでログインできます
- ・ MFAを設定していなくても、今までどおりご利用いただけます
- ・ MFAを設定する場合は「MFAでログイン」から進みます

MFAログイン画面



- ・ 「MFAでログイン」を押すと表示されます
- ・ 入力する項目は従来の画面と同じです
- ・ 未設定の場合はID/PASS入力後、P11の初期設定画面へ遷移します
- ・ 間違えて開いた場合は「従来ログイン」から戻れます

未設定 → 11ページ

設定済み → 6桁入力 (MFAログイン)

注意： [締切日] 以降は、MFAログイン画面のみになります。
MFAを設定したあとは、どちらの画面からログインしても6桁の入力が必要です。

認証アプリを入れる（スマートフォン）

■ はじめに、スマートフォンに「Google Authenticator」をインストールしてください。

- iPhoneはApp Store、AndroidはGoogle Playで「Google Authenticator」を検索してインストールします。
（無料・アカウント登録不要）
- まだ設定は不要です。インストールできたら次のページへ進みます。
- スマートフォンをご利用になれない場合のみ、PC版・代替手段をご確認ください。
- 他の認証アプリも技術的にはご利用いただけますが、ZOZO運用担当のサポート対象外です。

注意：会社支給・貸与のスマートフォンのみ利用可能な環境で、アプリを入れられない場合は、自社のIT部門に許可をご依頼ください。

認証アプリを入れる（PC・代替手段）

- スマートフォンをご利用になれない場合は、PCに「Proton Authenticator」をインストールしてください。
- これはスマートフォンをご利用になれない場合の方法です。（スマートフォンをお使いの方は不要です）
- PC（Windows / Mac / Linux）に「Proton Authenticator」をインストールします。（無料・アカウント登録不要・公式サイトから入手）
- Google Authenticatorにはパソコン版がないため、PCではこのアプリを使います。
- スマートフォン版とPC版は、どちらか一方をご利用ください。（両方にアプリをインストールする必要はありません）

注意：会社支給・貸与のPCにソフトを入れられない場合は、自社のIT部門に許可をご依頼ください。


設定をはじめる（設定画面の開き方）

■ MFAの設定は、ログイン画面の「MFAでログイン」から始めます。

- 1 ログイン画面を開きます。
- 2 「MFAでログイン」を押します。
- 3 ID・パスワードを入力して「ログイン」を押します。
- 4 初期設定の画面が表示されます。

注意：ログイン後のTO画面に、MFA設定のメニューはありません。設定は必ずログイン画面から始めてください。

補足：「MFAでログイン」が表示されていない場合は、ご案内をお待ちください。




初期設定（前提）

■ 初めてTOへログインする方・ロック解除直後の方のみ。当てはまらない方は次のページへ。

あてはまる方：今回はじめてログインする方／ロックを解除してもらった直後の方

- 1 ログインすると「パスワードが期限切れです」と表示されます。
- 2 画面の案内どおり、仮パスワードを新しいパスワードに変更します。
- 3 新しいパスワードでログインし直します。
- 4 そのまま、このあとのMFA設定（スマートフォン／PC）に進みます。

補足： スマートフォンで設定する方は次ページへ／PCで設定する方は14ページへ。




初期設定（スマートフォン・QRコード）


■ アプリの「+」から「コードをスキャン」を選び、TO画面のQRコードを読み取ります。

- 1 Google Authenticatorを開き、右下の「+」を押します。（①）
- 2 「QRコードをスキャン」を選びます。
- 3 カメラの使用を聞かれたら「許可」を押します。
（許可しないと読み取れません）
- 4 TO画面に表示されたQRコードに、スマートフォンのカメラを向けます。（②）

① アプリ画面



② TO画面





注意：QRコードを読み取れないときは、次ページの手入力をご覧ください。

初期設定（確認コードの入力と完了）

■ アプリに表示された6桁をTO画面に入力し、「設定を完了する」を押すと初期設定は完了です。

- 5 QRを読み取ると、アプリに「ZOZO TO」の6桁が表示されます。（③）
（30秒ごとに自動で変わります）
- 6 その6桁を、TO画面の「認証コード(6桁)」欄に入力します。
（入力するのはアプリ側の数字です）
- 7 「設定を完了する」を押します。

③ QR読み取り後の画面




注意：入力中に数字が変わったら、新しい6桁を入れ直してください。

初期設定（QRが読み取れない時の手入力）

■ QRコードを読み取れない場合は、画面の「セットアップキー（英数字）」を手入力して設定できます。

こんなとき：カメラを許可できない／暗くて読み取れない／QRが崩れている

- 1 アプリで「+」→「セットアップキーを入力」を選びます。
- 2 アカウント名は「ZOZO TO」、TO画面の「セットアップキー（英数字）」をそのまま「鍵」欄に入力します。
（「鍵の種類」は時間ベースから変更しないでください）
- 3 QRのときと同じく、6桁を入力して「設定を完了する」を押します。



The screenshot shows a mobile app interface for setting up an account. At the top, the status bar shows the time 16:38 and battery level 76%. The app header has a back arrow and the text 'アカウント情報の入力'. Below this, there are three input fields: 'アカウント名' (Account Name) with a placeholder, '鍵' (Key) with a placeholder, and '鍵の種類' (Key Type) with a dropdown menu currently set to '時間ベース' (Time-based). At the bottom, there is a blue button labeled '追加' (Add).

注意：TO画面に表示された文字列を、そのまま正確に入力してください。（1文字でも違うと登録できません）

初期設定（PC・手入力）

■ PCをご利用の場合は、TO画面の「セットアップキー（英数字）」をProtonに貼り付けて設定します。

PCにはQRをカメラで読み取る機能がないため、文字列を手で登録します。

- 1 Proton Authenticatorを起動し、「Create new code（新しいコードを作る）」を押します。
- 2 TO画面の「セットアップキー（英数字）」をコピーして貼り付けます。（名前は「ZOZO TO」）
- 3 Protonに表示された6桁をTO画面に入力し、「設定を完了する」を押します。

注意：文字列は1文字でも違うと登録できません。コピー＆貼り付けが確実です。

初期設定（完了）

■ 初期設定は以上です。次回からは、ログイン時に6桁を入力するだけです。

このあとの毎日のログインは次ページを、お困りのときは「困ったとき」のページをご覧ください。


補足：2回目以降は、ID・パスワードのあとに6桁を入力するだけです（数十秒で完了します）。

ログイン

■ 毎回のログインは、これまでどおりの操作に加えて、アプリの6桁を入力します。

- 1 ログインページを開きます。
- 2 ユーザーID・パスワードを入力し、「ログイン」を押します。（ここまでは今までと同じ）
- 3 認証アプリを開き、「ZOZO TO」の6桁を確認します。
- 4 TO画面の認証コード欄に6桁を入力し、「認証」を押します。

数字が変わったら、新しい数字を入れ直してください。毎回、スマートフォン（またはPCのアプリ）が必要です。



The diagram illustrates the login process flow. On the left, the 'ZOZOTOWN BACK OFFICE' login page is shown with the title '多要素認証 (MFA) でログイン'. It features input fields for 'ユーザーID' and 'パスワード', a '変更' (Change) link, and a 'ログイン' (Login) button. An arrow points to the right, where the 'ZOZOTOWN BACK OFFICE' authentication page is shown. This page has a green status bar indicating 'ID・パスワード認証 ✓'. Below it, the title is '認証コードを入力' (Enter authentication code), followed by the instruction '認証アプリに表示された6桁のコード' (6-digit code displayed on the authentication app). A large input field contains the code '4 8 3 9 2 1', and a '認証' (Authenticate) button is at the bottom.

困ったとき（症状別の対処）

■ 困ったときの多くは、症状から対処をたどればご自身で解決できます。まずはこのページをご覧ください。

- 「6桁が合わない」 → 次ページ（時計の設定）をご覧ください。
- 「ログインできない・ロックされた」 → ロックの種類のページをご覧ください。
- 「スマートフォンを失くした・機種変更した」 → 紛失・機種変更のページをご覧ください。

補足：どれにも当てはまらない場合は、ZOZO運用担当へご連絡ください。

症状
6桁が合わない

→ [時計の設定（次ページ）](#)

症状
ログインできない・ロックされた

→ [ロックの種類のページ](#)

症状
スマートフォンを失くした・機種変更

→ [紛失・機種変更のページ](#)

困ったとき（6桁が合わないとき）

■ 「6桁が合わない」原因の多くは時計のずれです。端末の時計を「自動設定」にすると解決します。

- 1 端末の設定で、日付と時刻を「自動設定」にします。
- 2 Google Authenticatorは、アプリの設定から「時刻補正」も行えます。

それでも解決しない場合は、ZOZO運用担当へご連絡ください。

注意：1台のスマートフォンに複数の6桁が並ぶときは、必ず「ZOZO TO」の数字を入力してください。

困ったとき（ロックの種類と対処）

- 管理画面（TO）のロックは2種類です。「時間経過で自動的に直るロック」は待つだけ、「管理者の解除が必要なロック」のみZOZO運用担当へご連絡ください。

時間経過で自動的に直るロック

待つだけ

- ・ アプリに表示される6桁の入力を複数回間違えたとき
- ・ 間違えるたびに待ち時間が少しずつ延び、最大15分の待ち時間（指数バックオフ方式）
- ・ ZOZO担当者への連絡は不要
- ・ パスワードは変更なし

管理者の解除が必要なロック


要連絡

- ・ ID、パスワードを複数回間違えた（ロックアウト）
- ・ 長期間使用していなかったとき
- ・ ZOZO担当へ連絡

スマートフォンを失くした・機種変更したとき

- スマートフォンを紛失・機種変更した場合は、ZOZO運用担当にリセットを依頼すれば、再設定してご利用が続けられます。

- 1 ZOZO運用担当に「MFAのリセット」を依頼します。（お伝えする情報：管理画面のログインID・理由〔紛失／機種変更〕）
- 2 リセット完了の連絡を待ちます。
- 3 ID・パスワードは変わりません。そのままログインし、初期設定のページの手順で設定し直します。
- 4 新しい端末で設定したら、お手元に古い端末がある場合はアプリに残った「ZOZO TO」は削除してください。



お問い合わせ・更新履歴

■ お困りの際の連絡先は「ZOZO運用担当」までご連絡ください。

- お問い合わせ先：ZOZO運用担当
- リセット依頼の際にご準備いただく情報：管理画面のログインID・理由（紛失／機種変更）
- 逆引き：最初の設定→9～15ページ／6桁が合わない→18ページ／ロック→19ページ／紛失・機種変更→20ページ／PCで設定→14ページ

補足：本資料のTO画面は実装後に差し替え予定です。最新版のアプリでは画面が異なる場合があります。