



Einzelne Phase

Phase 1: Kein Webinterface / keine Daten durch Postangehörige ansehbar

Phase 2:

- **ZSP-L-Leiter** können Zustand Ihrer Fahrzeuge (nur Ladezustand, Fehlermeldungen, Ladespannung-/strom) ansehen, Abfahrszeiten einstellen aber keine Fahrzeugstatistiken / anderen Fahrzeugdaten einsehen
 - → Ladeleitwartenfunktion (mit Darstellung Diagnose- und Warnmeldungen)
- **Assistent/-in Niederlassungleiter/-in** ordnen Fahrzeuge ZSPs und Ladesäulen zu
 - → Ladeleitwartenfunktion

Phase 3:

- **ZSP-L-Leiter und Flottenmanager** können sich Statistiken über noch festzulegende Fahrzeugdaten und daraus resultierende Gesdamtwerde für ZSPs / Niederlassungen ansehen
 - → Flottenmonitoring funktion

user_id	user_name	password	role	zugriff_niederlassung	zugriff_zsp
1	HigherOrderUser1	HashedPassword	{ zspmanager, flmmanager, chrginfra, carmanager, carassigner }	{1,2,3}	{ 1:{12,14,15}, 2:{23,25,26}, 3:{34,35} }
2	ZSP_Mgr1	HashedPassword	zspmanager	{1}	{ 1:{12,14,15} }
3	FLM_Mgr1	HashedPassword	flmmanager	{1,2,3}	{ 1:{12,14,15}, 2:{23,25,26}, 3:{34,35} }
4	Chrg_Infra1	HashedPassword	chrginfra	{1,2,3}	{ 1:{12,14,15}, 2:{23,25,26}, 3:{34,35} }
5	Car_Assigner1	HashedPassword	carassignment	{1,2,3}	{ 1:{12,14,15}, 2:{23,25,26}, 3:{34,35} }

6	Service1	HashedPassword	carservice	{1,2,3}	{ 1:{12,14,15}, 2:{23,25,26}, 3:{34,35} }
7	Car_Manager1	HashedPassword	carmanager	{1,2,3}	{ 3:{34,35} }





Benutzer: ZSP_Mgr1 Postangehöriger

z.B. durch Online-Diagnose Phase 3: Umfang noch festzulegen

Coito 1. Niir 7CDc	aug zugowiegen	Mindarlaccuna	zoicon
Seite 1: Nür ZSPs	aus zugewiesen	Miedellassung	zeigen

Niederlassung: Zentralniederlassung

ZSP	Status 🔻	Durchschnittlicher Energieverbrauch (Beispiel)
Aachen Talbotstraße (Hier klicken zum nächste Seite)	Ok	
ZSP2	2 Fehler	
ZSP3	1 Fehler	
	Ok	

Seite 2: Bezirk infos

Bezirk ID	Name		Мо		Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
		Fahrzeug	SOC (soll zustand)	Start						
5	Bezirk 1	BN-PI6853 klicken	100	08:00:00						
7	Bezirk 2	BN-PI6854	100	08:00:00						

Phase 3: Umfang noch festzulegen

Role: zspmanager

Fahrzeug	SOC (ist zustand)	Count : Tür geöffnet im letzten Tag (Beispiel)	Weitere Statistik
BN-PI6853 klicken	100	6	
BN-PI6854	100	7	
BN-PI6856	80	12	

Benutzer: Chrg_Infra1 Kein Postangehöriger

Niederlassung und ZSP: Soll gewählt werden

Seite 1: Nür zugewiesen Niederlassungen zeigen

Niederlassungen
Zentralniederlassung klicken
Niederlassung2
Niederlassung3
Niederlassung4

Nür ZSPs aus gewählt Niederlassung zeigen

ZSP	Address	Breitengrad	Längengrad
Aachen Talbotstraße (Hier klicken zum nächste Seite)	Talbotstr. 5	50,7865	6,11385
ZSP2			
ZSP3			

Role: charginfra

Details

→ als separater Benutzer oder durch "Car assigner"

Anfangszeit	Endzeit	Preis (cent/kWh)	
20:00:00	05:00:00	10	<u>löschen</u>
Neue zeile erzeugen			

Ladegruppen

ID	Name	Gruppe Absicherung	
1	P1	29:Phase1 : 3,7	<u>Löschen</u>
2			
3			

Ladesäulen

ID	Name	Ladegruppe	
1		P1	<u>Löschen</u>
2			
3			

Chrginfra Benutzern haben kein Fahrzeugverwaltungszugriff!

Benutzer: Flm_Mgr1 Postangehöriger

Niederlassung und ZSP: Parality werden 3: Umfang noch festzulegen Seite 1: Nür zugewiesen Niederlassungen zeigen

Status	Durchschnittlicher Energieverbrauch (Beispiel)
1 Fehler	
Ok	
Ok	
Ok	
	1 Fehler

z.B. durch Online-Diagnose VIN eingeben oder

Kennzeichen eingeben

Role: flmmanager

oder

ZSP eingeben

SUCHEN

Seite 2: Nür ZSPs aus gewählt Niederlassung zeigen

ZSP	Status		Durchschnittlicher Energieverbrauch (Beispiel)
Aachen Talbotstraße (Hier klicken zum nächste Seite)	Ok		
ZSP2	2 Fehler		
ZSP3	1 Fehler		
CL L PILL NP L L			

Status gewählte Niederlassung

Durchschnittlicher Energieverbrauch	Statistik 1 (Beispiel)	Statistik 2 (Beispiel)	

Seite 3: List of Vehicles

ZSP: Aachen Talbotstraße

Fahrzeug	SOC (ist zustand)	Count : Tür geöffnet im letzten Tag (Beispiel)	
BN-PI6853 klicken	100	6	
BN-PI6854	100	7	
BN-PI6856	80	12	
Status gewählte	ZSP		
Durchschnittlicher	Energieverbrauch	Statistik 1 (Beispiel)	Statistik 2 (Beispiel)
			✓
	Phas	e 3: Umfang n	och
		festzulegen	

Kein Postangehöriger **Benutzer:** Service1

Role: carservice Niederlassung und ZSP: Soll gewählt werden Seite 1: Niederlassungen zeigen oder Fahrzeugen z.B. durch Online-Diagnose Niederlassungsstatus Fahrzeugen suchen Diagnose aller Niederlassungen **Status** Fahrzeuge starten VIN eingeben Zentralniederlassung klicken 1 Fehler Niederlassung2 Ok oder Niederlassung3 Ok Kennzeichen eingeben Niederlassung4 Ok oder z.B. durch ZSP eingeben Online-Diagnose Diagnose aller Seite 2: Nür ZSPs aus gewählt Niederlassung zeigen **SUCHEN** . Fahrzeuge start<mark>en</mark> ZSP **Status** z.B. Temperaturverlauf Aachen Talbotstraße (Hier klicken zum nächste Seite) Ok Motor über einstellbaren ZSP2 Ok Zeitraum ZSP3 1 Fehler **Mehr Infos** z.B. durch Seite 3: Fehlerhafte Fahrzeuge Online-Diagnose Niederlassung: Zentralniederlassung | ZSP: Aachen Talbotstraße Fahrzeugdaten Diagnose Diagnose analysieren **Status Diagnostic Messages** Daten Starten BN-PI6853 1 Fehler BN-PI6854 1 Fehler BN-PI6855 1 Fehler Fahrzeugkonfiguration ändern / Daten auswählbarer Kritischste Page 10 Steuergeräte in wählbarem Service Daten eintragen Meldung

Zeitraum

Niederlassung: Zentralniederlassung | ZSP: Aachen Talbotstraße

BN-PI6854

Fahrzeugkonfiguration

VIN	
Fahrzeugvariante	PVS+ Batch 3
Batteriekpazität	20 kWh
Motortyp	
••••	

Service Maßnahmen

Datum Maßnahme

2016-02-03 Batteriedichtung getauscht

Benutzer: Car_Manager1 Kein Postangehöriger

1. Niederlassung Wählen

Von End-Of_line


2. ZSP Wählen



Niederlassung	ZSP	vin	Kennzeichen	C2C- Box	Ladepunkt	Batteriekapazität	Rückfallleistung	
						kWh	kW	
Zentralniederlassung	Aachen	WEGTD0696EAAA0426	BN-PI6853		P1 X	18	3.7	Ändern/Löschen
	Talbotstraße							
Zentralniederlassung	Aachen	WEGTD0696EAAA0427	BN-PI6854		P/2	18	3.7	Ändern/Löschen
	Talbotstraße				/ \			

| Neues Fahrzeug anlegen |

| Neue Fahrzeuge aus textfile importieren |



Ausgewählte Details der Fahrzeugkonfiguration aus Windchill (+ Link gegen Fahrzeugvariante)

Role: carmanager

Benutzer: Car_Assigner1

Postangehöriger

Role: carassignment

Seite 1: Niederlassung ist schon zugewiesen

Niederlassung: Zentralniederlassung

Nür ZSPs aus zugewiesen Niederlassung zeigen

ZSP
Aachen Talbotstraße (Hier klicken zum nächste Seite)
ZSP2
ZSP3

Fahrzeugen filtern nach: <Optionen>

Fahrzeug	ZSP	Ladesäule
BN-PI6853	Aachen Talbotstraße ▼	
BN-PI6854	Aachen Talbotstraße ▼	
BN-PI6856	Aachen Talbotstraße ▼	

ZSP einem Farhzeug kann auch geändert werden

Phase 3: Umfang für flmmanager,zspmanager noch

Niederlassung und ZSP: Soll gewählt werden

festzulegen

Umfang noch festzulegen

Seite 1: Nür zugewiesen Niederlassungen zeigen z.B. durch

9	J	 Online-Diagnose
Niederlassungen	Status	Durchschnittlicher Energieverbrauch (Beispiel)
Zentralniederlassung klicken	1 Fehler	
Niederlassung2	Ok	
Niederlassung3	Ok	
Niederlassung4	Ok	

z.B. durch Online-Diagnose Fahrzeugen suchen

VIN eingeben oder

Kennzeichen eingeben

oder

ZSP eingeben

SUCHEN

Seite 2: Nür ZSPs aus gewählt Niederlassung zeigen

ZSP	Status	Durchschnittlicher Energieverbrauch (Beispiel)
Aachen Talbotstraße (Hier klicken zum nächste Seite)	Ok	
ZSP2	2 Fehler	
ZSP3	1 Fehler	

Phase 3: Umfang noch festzulegen

Status gewählte Niederlassung

Durchschnittlicher Energieverbrauch	Statistik 1 (Beispiel)	Statistik 2 (Beispiel)

Car Manager und Assigner

Niederlassung	ZSP	vin	Kennzeichen	C2C- Box	Ladepunkt	Batteriekapazität	Rückfallleistung	Ladesäule	
						kWh	kW		
Zentralniederlassung 🔻	Aachen Talbotstraße ▼	WEGTD 0696EA AA0426	BN-PI6853		P1	18	3.7		<u>Löschen</u>
Zentralniederlassung 🔻	Aachen Talbotstraße ▼	WEGTD 0696EA AA0427	BN-PI6854		P2	18	3.7		<u>Löschen</u>

ZSP und Niederlassung einem Fahrzeug können geändert werden

| Neues Fahrzeug anlegen |

| Neue Fahrzeuge aus textfile importieren |