Manual del Administrador del sistema

Guía de configuración y puesta en marcha del sistema

Administrador del sistema

Uso interno

Configuración inicial

Dedicar tiempo a una **configuración inicial correcta** es clave para aprovechar al máximo SCANTEC. Una buena puesta en marcha garantiza que los permisos, roles y catálogos estén alineados con las necesidades reales de su empresa, lo que **reduce errores, mejora la seguridad y acelera la adopción** del sistema por parte del equipo.



Proceso 1

Configurar datos de la empresa

Antes de cualquier otra configuración, ingresar los datos generales del cliente. El nombre, logo y datos de contacto aparecerán en los documentos y PDFs generados por el sistema.

Pasos a seguir

1. Ir a Administración > Empresa.
2. Ingresar los datos de la empresa.
3. Cargar los departamentos que utilizarán el sistema.
4. Hacer clic en Actualizar datos.



Proceso 2

Definir roles y departamentos

Los roles controlan qué acciones puede realizar cada usuario. La matriz de permisos permite configuración granular por módulo y función.

Pasos a seguir

1. Ir a Administración > Roles
2. Crear los roles necesarios para cada departamento.

NOTA Los roles pueden ser desactivados cuando ya están siendo utilizados en el sistema en vez de eliminarlos.

Proceso 3

Configurar el catálogo de documentos

El catálogo define todos los tipos de archivos que el sistema puede gestionar. Debe configurarse antes de cualquier otro paso — los tipos de legajo dependen directamente de él.

Pasos a seguir

1. Ir a Administración > Matriz de legajos > Catálogo Maestro de Documentos.
2. Crear los documentos necesarios para cada tipo de legajo.

NOTA **El código escrito será utilizado como parte del nombre al cargar el documentol.**

Proceso 4

Tipos de legajos

Los tipos de legajo definen las categorías de expedientes del sistema.

Pasos a seguir

1. Ir a Administración > Matriz de legajos > Tipos de legajos
2. Crear los tipos de legajos a utilizar.



NOTA **El campo requiere Nro de solicitud se utilizaría por ejemplo para los créditos.**

Proceso 5

Matriz de requisitos

La matriz de requisitos establece qué documentos son obligatorios u opcionales para cada tipo.

Pasos a seguir

1. Ir a Administración > Matriz de legajos > Matriz de requisitos
2. Seleccionar el tipo de Legajo y presionar Cargar Matriz
3. Agregar las reglas correspondientes a cada tipo de Legajo.

NOTA Actualización permite seleccionar que va a suceder cuando ya existe un archivo para el documento y se sube otro documento.

Proceso 6

Datos generales

Los datos generales tipos de relaciones y la parte de los métodos de actualización de archivos.

Pasos a seguir

1. Ir a Administración > Matriz de legajos > Datos generales
2. Cargar todos los tipos de relaciones necesarios.
3. Analizar los métodos de actualizaciónd de archivos e desactivar los que no van a ser utilizados.



NOTA Son los datos para la gestión de los archivos que van a ser agregados cuando un archivo ya haya sido cargado.

Proceso 7

Permisos para legajos

Define qué acciones y vistas puede utilizar cada rol de usuarios en los módulos de legajos y seguridad.

Pasos a seguir

1. Ir a Seguridad > Permisos legajos

2. Matriz de permisos por rol: Verificar todos los permisos que tendrá cada uno de los roles.



3. Guardar permisos.

Proceso 7

Permisos para legajos

Define qué acciones y vistas puede utilizar cada rol de usuarios en los módulos de legajos y seguridad.

Pasos a seguir

1. Ir a Seguridad > Permisos legajos

2. Seleccionar si los usuario pueden o no ver los legajos de otros usuarios según su rol.



3. Guardar permisos.

Proceso 7

Permisos para legajos

Define qué acciones y vistas puede utilizar cada rol de usuarios en los módulos de legajos y seguridad.

Pasos a seguir

1. Ir a Seguridad > Permisos legajos

2. Seleccionar el tipo de legajos que puede ver un usuario según su rol.

Tipos de Legajo Visibles por Rol

Esto define qué tipos de legajo puede consultar cada rol. Si un rol no tiene acceso a un tipo, no podrá verlo en búsquedas, dashboard ni acciones directas.

ROL	CRÉDITO HIPOTECARIO	CRÉDITO PERSONAL
ADMINISTRADOR	☑	☑
ASESOR DE CRÉDITOS	☑	☑
RRHH	☑	☑

3. Guardar permisos.

Proceso 7

Permisos para legajos

Define qué acciones y vistas puede utilizar cada rol de usuarios en los módulos de legajos y seguridad.

Pasos a seguir

1. Ir a Seguridad > Permisos legajos

2. Seleccionar las tarjetas que puede ver un usuario en el Dashboard según su rol.



Tarjetas del Dashboard por Rol

Selecciona qué tarjetas del dashboard puede visualizar cada rol.

ROL	LEGAJOS EN PROCESO	LEGAJOS COMPLETADOS	LEGAJOS VERIFICADOS	LEGAJOS CERRADOS	DOCUMENTOS VIGENTES	DOCUMENTOS POR VENCER
ADMINISTRADOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ASESOR DE CRÉDITOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RRHH	✓	✓	✓	✓	✓	✓

3. Guardar permisos.

Proceso 8

Crear y activar usuarios

Los usuarios pueden Registrarse y espera la activación del administrador.

Pasos a seguir

1 Ir a Administración > Gestión de usuarios

2 Cargar los usuarios según uno de los métodos siguientes

2.1 Importar (Paquete) descargar el archivo Plantilla y cargar ahí los datos, después subir el archivo y seleccionar Cargar y Revisar

2.2 Nuevo Usuario (Individual)



IMPORTANTE Verificar el límite de usuarios de la licencia antes de crear cuentas. Si se alcanzó el máximo, el sistema bloqueará la creación.