

Actividad 1

UD2

Pavel Miron


Índice

Contenido

1. La configuración de mi MV.....	2
2. El despliegue web en la MV de Azure	3
3. Responde brevemente a las siguientes preguntas	5


1. La configuración de mi MV

Propiedades		Supervisión	Funcionalidades (8)	Recomendaciones	Tutoriales
Máquina virtual		Nombre del equipo	AzureVM		
		Sistema operativo	Windows		
		Generación de VM	V2		
		Arquitectura de VM	x64		
		Estado del agente	Not Ready		
		Versión del agente	Unknown		
		Hibernación	Deshabilitado		
		Grupo host	-		
		Host	-		
		Grupo con ubicación por proximidad	-		
		Estado de ubicación	N/D		
		Grupo de reserva de capacidad	-		
		Tipo de controladora de disco	SCSI		
Azure de acceso puntual		Azure de acceso puntual	-		
		Directiva de expulsión de Azure de acceso puntual	-		
Disponibilidad y escalado		Zona de disponibilidad (editar)	1		
		Zona extendida	-		
		Conjunto de disponibilidad	-		
		Conjunto de escalado (asociar)	-		
Seguridad		Tipo de seguridad	Estándar		
Supervisión del mantenimiento		Supervisión del mantenimiento	No habilitado		
Extensiones + aplicaciones		Extensiones	-		
		Aplicaciones	-		
Redes		Dirección IP pública ⓘ	48.220.48.0 (Interfaz de red azurevm734_z1)		
			1 direcciones IP públicas asociadas		
		Dirección IP pública (IPv6)	-		
		Dirección IP privada	10.0.0.4		
		Dirección IP privada (IPv6)	-		
		Red virtual/subred	AzureVM-vnet/default		
		Nombre DNS	Configurar		
Tamaño		Tamaño	Standard D4s v3		
		vCPU	4		
		RAM	16 GiB		
Detalles de la imagen de origen		Publicador de la imagen de origen	MicrosoftWindowsDesktop		
		Oferta de la imagen de origen	Windows-10		
		Plan de imagen de origen	win10-22h2-pro-g2		
Disco		Disco del SO	AzureVM_disk1_36c28463e3294a0e84adde36a95cbe8f		
		Cifrado en el host	Deshabilitado		
		Azure Disk Encryption	No habilitado		
		Disco de SO efímero	N/D		
		Discos de datos	0		
Apagado automático		Apagado automático	No habilitado		
		Apagado programado	-		



Nos podemos conectar a la maquina a través de la conexión remota de Windows con el usuario y contraseña que hemos puesto a la creación de la maquina.


2. El despliegue web en la MV de Azure




En la maquina virtual tenemos que acceder a **Panel de Control** → **Programas y características** → **Activar o desactivar las características de Windows**. En la ventana marcar la opción **Internet Information Services (IIS)**. Dentro de IIS, se activaron también los componentes **Servidor web (HTTP)** y **Herramientas de administración**.

Lo podemos comprobar, accediendo con navegador, al enlace:

<http://localhost>




Creamos el sitio web para comprobar la conexión externo.



Después de instalación del IIS, nos crea una nueva carpeta en "C:" -> "inetpub" -> "wwwroot". Donde tenemos que crear un "Notepad" e implementar ahí el código de html. Y no olvidar guardarla con extensión "index.html".

Al final comprobamos conectar/acceder desde la maquina anfitrión con el navegador:

`http://48.220.48.0/ -> http://ip de la maquina virtual azure/`



3. Responde brevemente a las siguientes preguntas

¿Qué sistema de almacenamiento utiliza tu MV de Azure? Justifica tu respuesta relacionándola con lo visto en clase.

Mi máquina virtual usa un **disco administrado de Azure**, que es un tipo de almacenamiento basado en **SSD o HDD** lo que elijamos al crearla. Azure se encarga de gestionar el disco, las copias de seguridad y el rendimiento. No tenemos que preocuparnos por el hardware ni por la gestión manual del disco.

¿Tu sitio web es accesible desde otro equipo? ¿Cómo podemos asegurarnos de que lo sea?

Si, mi sitio web se puede ver desde otro equipo si el **puerto 80 (HTTP)** está abierto en las reglas de red de la máquina virtual. Para asegurarlo, hay que ir al portal de Azure y revisar que el **grupo de seguridad de red (NSG)** permite el tráfico entrante por ese puerto. Así cualquiera puede acceder usando la **IP pública** de la MV.