Como cadastrar parâmetro Grupos módulo Contábil Avanço

O parâmetro de Grupos é usado para controle contábil e a forma como os relatórios DRE e Balanço Patrimonial será gerado.

Após acessar o menu Contábil no Sistema Avanço, acesse o seguinte caminho:

Cadastro Basicos> Parâmetros> Exercício> Manutenção> Grupos



Os grupos Principais de 1 ao 5 deverão ser preenchidos conforme o agrupamento das contas contábeis do Plano de Contas.

Após informar o código do Grupo Principal, deverá definir se o grupo é de Crédito ou Débito, pressionar enter para informar a descrição do grupo.

OBS.: Se a conta estiver em um Grupo Contábil e este mesmo grupo de contas não estiver definido no parâmetro de grupo Principal, a conta em questão não poderá ser usada na montagem do DRE.

```
Integral
                CADASTROS BASICOS
                                                                      30/01/18
   CTB027
                     PARAMETROS
                                           GRUPOS
                       1 D ATIVO
    Principal1:
                       2 C
    Principal2:
                           PASSIVO
    Principal3:
                       3 C RECEITAS
    Principal4:
                       4 D DESPESAS
    Principal5:
                       5 C APURACAO
    Principal6:
                       0
    Principal7:
                       0
    Principal8:
                       0
    Principal9:
                       0
    Bal.Patr.1: 1
                             Bal.Patr.2:
                                                       Bal.Patr.3: 3
                                          2
    Bal.Patr.4: 4
                             Bal.Patr.5:
                                          5
                                                       Bal.Patr.6: 0
    Dem.Res..1: 1
                             Dem.Res..2:
                                          2
                                                       Dem.Res..3: 3
    Dem.Res..4: 4
                             Dem.Res..5:
                                          5
                                                       Dem.Res..6: 0
    Cent.Cus.5: 0
                             Cent.Cus.6:
                                          0
                                                       Cent.Cus.7: 0
    Cent.Cus.8: 0
                             Cent.Cus.9:
                                                da Conta
                                                          (D)ebito ou (C)redito
                                       Natureza
Avanco Informatica Ltda
                                                          CASTANHEIRA & CIA LTDA
```

Os grupos Principais de 6 ao 9, serão preenchidos pelo o cliente que irá trabalhar com a contabilização do Centro de Custos.

Após preencher todos os Grupos Principais que serão usado, deverá definir quais irá fazer parte do Balanço Patrimonial e quais irá fazer parte Demonstrativo de Resultado:



OBS.: Se o grupo Principal não estiver preenchido ele não poderá fazer parte de nenhum dos relatórios. Ex.: O grupo Principal6 não esta preenchido então o campo **Bal.Patr.6:** está zerado.