Initiation assembleur

qkzk

Initiation à l'assembleur

instructions machines

- Les instructions machines sont exécutées par l'unité de commande.
- Un programme est une suite d'instructions.

Le CPU est incapable d'exécuter directement des programmes écrits en Python (ou C, java etc.).

Les instructions exécutées au niveau du CPU sont donc codées en binaire.

Langage machine

Langage machine:

Ensemble des instructions exécutables par le microprocesseur

Les instructions machines sont propres à chaque processeur

Chaque processeur possède son propre jeu d'instruction!

Mais il existe de grandes familles (x86 PC, ARM téléphones etc.)

Précisions

Une instruction machine est une chaîne binaire composée principalement de 2 parties :

- le champ "code opération" qui indique au processeur le type de traitement à réaliser. Par exemple le code "00100110" donne l'ordre au CPU d'effectuer une multiplication.
- le champ "opérandes" indique la nature des données sur lesquelles l'opération désignée par le "code opération" doit être effectuée.

champ code opération | champ opérandes

Figure 1: instruction machine

Familles Instruction machine

Trois grandes familles

- arithmétiques
- transfert de données
- rupture de séquence

Arithmétique

- Les instructions arithmétiques (addition, soustraction, multiplication...).
 - "additionne la valeur contenue dans le registre R1 et le nombre 789 et range le résultat dans le registre R0".

Transfert de données

- Les instructions de transfert de données
 - "prendre la valeur située à l'adresse mémoire 487 et la placer dans la registre ${\bf R2}"$

Rupture de séquence

Séquence d'instruction

- Les instructions de rupture de séquence
 - les instructions machines sont situées en mémoire vive Au cours de l'exécution, le CPU passe d'une instruction à une autre
 - l'instruction n°1 située à l'adresse mémoire 343,
 - -l'instruction n°2 située à l'adresse mémoire 344 etc.

Rupture de séquence

Rupture de séquence

Rupture de séquence (ou *saut, branchement*): interrompre l'ordre initial sous certaines conditions en passant à une instruction située une adresse mémoire donnée

Si la valeur contenue dans le registre R1 est >0,

alors la prochaine instruction à exécuter est l'adresse mémoire 4521

sinon, la prochaine instruction à exécuter est à l'adresse mémoire 355.

Programme en langage machine

Suite très très longue de "1" et de "0"!

Extrêmement difficile : on remplace les codes binaires par des symboles mnémoniques.

"11100010100000100001000001111101" -> "ADD R1,R2,#125"

Assembler:

Transformer ces codes mnémoniques en langage machine.

"ADD R1,R2,#125" —> "1110001010000100001000001111101"

Encore aujourd'hui, programmer en assembleur est une activité courante.

Présentation d'un langage assembleur par l'exemple

charger

LDR R1,78

Place la valeur stockée à l'adresse mémoire 78 dans le registre R1

Stocker

STR R3,125

Place la valeur stockée dans le registre R3 en mémoire vive à l'adresse 125

Ajouter un registre et une valeur

ADD R1,R0,#128

Additionne le nombre 128 (une valeur immédiate est identifiée grâce au symbole #) et la valeur stockée dans le registre R0, place le résultat dans le registre R1

Ajouter deux registres

ADD RO,R1,R2

Additionne la valeur stockée dans le registre R1 et la valeur stockée dans le registre R2, place le résultat dans le registre R0

Soustraire un registre et une valeur

SUB R1,R0,#128

Soustrait le nombre 128 de la valeur stockée dans le registre R0, place le résultat dans le registre R1

Soustraire deux registres

SUB RO,R1,R2

Soustrait la valeur stockée dans le registre R2 de la valeur stockée dans le registre R1, place le résultat dans le registre R0

Déplacer

MOV R1, #23

Place la valeur 23 dans le registre R0

Saut inconditionnel

B 45

La prochaine instruction à exécuter se situe en mémoire vive à l'adresse 45

Comparer

CMP RO, #23

Compare la valeur stockée dans le registre R0 et le nombre 23.

Cette instruction CMP doit précéder une instruction de branchement conditionnel BEQ, BNE, BGT, BLT (voir ci-dessous)

Saut conditionnel ("égal")

CMP RO, #23 BEQ 78

La prochaine instruction à exécuter se situe à l'adresse mémoire 78 si la valeur stockée dans le registre R0 est égale à 23

Saut conditionnel ("différent")

CMP RO, #23 BNE 78

La prochaine instruction à exécuter se situe à l'adresse mémoire 78 si la valeur stockée dans le registre R0 n'est pas égale à 23

Idem pour BGT, BLT

Arrêter la machine

HALT

Arrête l'exécution du programme

Exemple

```
Expliquez brièvement:
ADD RO, R1, #42
LDR R5,98
CMP R4, #18
BGT 77
STR R0,15
B 100
```

Exemple

Écrire les instructions en assembleur correspondant à :

- Additionne la valeur stockée dans le registre R0 et la valeur stockée dans le registre R1, le résultat est stocké dans le registre R5
- Place la valeur stockée à l'adresse mémoire 878 dans le registre R0
- Place le contenu du registre R0 en mémoire vive à l'adresse 124
- la prochaine instruction à exécuter se situe en mémoire vive à l'adresse 478
- Si la valeur stockée dans le registre R0 est égale 42 alors la prochaine instruction à exécuter se situe à l'adresse mémoire 85

Labels

Les instructions assembleur B, BEQ, BNE, BGT et BLT n'utilisent pas directement l'adresse mémoire de la prochaine instruction à exécuter, mais des "labels".

Un label correspond à une adresse en mémoire vive

```
CMP R4, #18
BGT monLabel
MOV R0,#14
HALT
monLabel:
MOV R0,#18
HALT
```

Python \rightarrow assembleur

```
x = 4
y = 8
if x == 10:
    y = 9
else:
    x = x + 1
```

Python -> assembleur

```
MOV RO, #4
STR RO,30
                         LDR RO,30
MOV RO, #8
                         ADD RO, RO, #1
STR R0,75
                         STR RO,30
LDR RO,30
                      endif:
                         MOV RO, #6
CMP RO, #10
BNE else
                         STR RO,23
MOV RO, #9
                         HALT
STR R0,75
B endif
```