HƯỚNG DẪN CƠ BẢN CHO WORK FROM HOME

MỤC LỤC

Lưu	ı ý quan trọng:	3
I.	Cài đặt xác thực đa yếu tố (MFA) để truy cập email, Teams qua web	4
II.	Đăng nhập vào máy trung gian AVD trước khi remote vào Jump server	9
III.	Remote desktop vào Jump Server	14
IV.	Kết nối ổ chung HO	18
V.	Chạy các phần mềm và lưu trữ dữ liệu trên Jump server	20
VI.	Cấu hình T24 Desktop	23
VII.	Cấu hình Way4	24
VIII	I.Cấu hình VNC	28
IX.	Sign out remote Jump server (bắt buộc)	30
Câu	hỏi thường gặp	32
1.	Không vào được web mail trên Jump server	32
2.	Không gõ được tiếng Việt trên Jump server, không gõ được bàn phím trên AVD	33
3.	Không remote được vào Jump server	34
4.	Không vào được các ứng dụng nội bộ	34
5.	Lỗi khi đăng nhập CLOS, RLOS: không view được hồ sơ, màn hình,	34
6.	Xem phiên bản của hệ điều hành Windows trên máy tính	37
7.	Đổi mật khẩu email khi đạng WFH	37

Lưu ý quan trọng:

- 1. Đối với user chỉ sử dụng Email và Teams, không truy cập vào các trang web nội bộ, ứng dụng nội bộ của VPBank: Thực hiện theo phần I và bỏ qua các phần còn lai.
- 2. Đối với user cần truy cập vào các trang web nội bộ, ứng dụng nội bộ của VPBank: Thực hiện tất cả từ phần I đến phần III, và phần X. Các phần còn lại thực hiện tùy chọn theo yêu cầu công việc.

Nguyên tắc để truy cập vào hệ thống VPBank như sau:

- NSD đăng nhập AVD (phần II) → từ AVD remote vào Jump server (phần III) → truy cập các hệ thống nội bộ trong Jump server.
- Có thể dùng máy tính cá nhân để làm việc tại nhà, tuy nhiên máy tính nếu dùng hệ điều hành Windows cần sử dụng Windows 10 trở lên để tương thích với các cấu hình WFH.
- 3. Tất cả user sau khi không sử dụng Jump server và AVD nữa đều phải sign out phiên kết nối (phần IX) để giảm tải tài nguyên và tránh bị kẹt session dẫn tới bị khóa truy cập.
- 4. Tất cả các dữ liệu sẽ phải lưu trữ trên File server hoặc Onedrive trên Jump, không lưu trữ dữ liệu tại Jump server.

I. Cài đặt xác thực đa yếu tố (MFA) để truy cập email, Teams qua web


Mục đích: Sử dụng để xác thực 2 yếu tố khi truy cập email, Teams, AVD, hoặc các dịch vụ của Office365

NSD khi làm việc tại nhà sẽ không truy cập được ứng dụng Outlook, MS Teams mà sử dụng trên trình duyệt web tại máy tính cá nhân hoặc trên Jump server.


Bước 1: Tải ứng dụng Microsoft Authenticator trên điện thoại:




Bước 2: Đăng nhập Office365 trên trình duyệt web: <u>mail.office365.com</u> hoặc <u>https://teams.microsoft.com</u> sau đó thực hiện theo hình dưới:




Bước 3: Một thông báo hướng dẫn quét mã QR hiện ra. Mở ứng dụng Microsoft Authenticator trên điện thoại và thực hiện theo các bước để quét QR:






Bổ sung thêm hình thức xác thực bằng cách nhập Số điện thoại:




Bước 4: Mở ứng dụng Microsoft Authenticator và chọn tài khoản để tạo mã xác thực, sau đó điền mã xác thưc trên máy tính:




Luu ý:

- Có thể chọn hình thức gửi thông báo xác thực tại Bước 2.4, nhưng đảm bảo điện thoại của NSD phải kết nối mạng.
- Nếu NSD nhận được thông báo như dưới, nghĩa là NSD đang để hình thức xác thực mặc định qua SĐT, nếu xác thực bằng SĐT sẽ bị mất phí, và bị chặn xác thực nếu có thông tin sai sót. NSD cần cần chuyển lại xác thực mặc định qua ứng dụng như sau:



Sau khi vào được webmail, chọn tiếp như sau:



II. Đăng nhập vào máy trung gian AVD trước khi remote vào Jump server

Lưu ý: AVD sẽ được mở từ 8h00 – 19h00 từ Thứ 2 – Thứ 6, từ 8h00 – 13h00 Thứ 7.


1. Đối với các máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows

Lưu ý: Khuyến khích máy tính dùng hệ điều hành Windows 10, nếu không cài đặt được, có thể dùng AVD trên web (xem mục 3)


Bước 1: Tải client Windows Desktop client:

Truy cập đường dẫn sau: Connect to Windows Virtual Desktop Windows 10 or 7 - Azure | Microsoft Docs

và chọn Client tương thích với version của Hệ điều hành trên máy tính để tải về (Thông thường sẽ dùng Windows 64 bit hoặc 32 bit, để biết cụ thể phiên bản HĐH, có thể xem tại phần "Câu hỏi thường gặp")





Sau đó cài đặt AVD Client trên máy tính (Giữ nguyên các lựa chọn mặc định trong quá trình cài). Sau khi cài đặt, mở ứng dụng lên bằng cách vào **Start Menu** (biểu tượng cửa sổ góc trái màn hình), gõ tìm kiếm: "remote desktop" và chọn ứng dụng:




Bước 2: Đăng nhập bằng account VPBank:

Chọn **Subscribe**, đăng nhập bằng tài khoản email VPBank:






Xác thực 2 lớp qua MFA trên điện thoại (yêu cầu điện thoại đã cài đặt MFA ở mục I)



Sau khi đăng nhập, giao diện hiển thị như hình dưới:



Tiếp tục remote desktop vào Jump server theo hướng dẫn ở mục III.


2. Đối với máy tính Mac sử dụng Hệ điều hành iOS

Tải AVD client và thực hiện theo các bước hướng dẫn tại : https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-desktop/connect-macos. Sau đó thực hiện như các bước 2,3,4,5 tại mục 1.

To get started, download ☑ and install the client on your macOS device.

Subscribe to a feed

Subscribe to the feed your admin gave you to get the list of managed resources available to you on your macOS device.



- If you use a URL use the one your admin gave you. Normally, the URL is https://rdweb.wvd.microsoft.com/api/arm/feeddiscovery ☑. 3. chọn URL này
- To use email, enter your email address. This tells the client to search for a URL associated with your email address if your admin configured the server that way.




4. Sign in with your user account when prompted.


3. Truy cập và sử dụng AVD trên web

Nếu máy tính không dùng được AVD client cài trên máy, có thể dùng AVD trên web theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Trên các trình duyệt web, truy cập đường dẫn: https://client.wvd.microsoft.com/arm/webclient/index.html

Bước 2: Đăng nhập bằng account VPBank:






Từ AVD tiếp tục remote vào Jump server tại phần III.

III. Remote desktop vào Jump Server

Lưu ý: Bước này chỉ thực hiện sau khi đã truy cập AVD ở phần II.

Bước 1: Mở Remote desktop connection **trên giao diện của AVD**, thực hiện các bước xác thực đa yếu tô (nếu có yêu cầu xác thực)




Bước 2: Nhập thông tin kết nối:

Computer: Là địa chỉ DNS. Địa chỉ này do Khối CNTT gửi tới người dùng WFH thông qua email thông báo hoàn tất cấu hình WFH. Lưu ý: Nhập thêm :6688 sau địa chỉ DNS để truy cập Jump (xem hình dưới).

Username: user domain (ví dụ: hainm)

Password: Là mật khẩu của user domain



Một cảnh báo bảo mật sẽ hiện ra , nhấn **Yes** để kết nối tới server



Các phần còn lại của hướng dẫn và truy cập các hệ thống nội bộ VPBank sẽ thực hiện trên Jump server.

Lưu ý quan trọng: toàn bộ dữ liệu làm việc trong ngày của NSD (word, excel, powerpoint, các file nén/ hình ảnh, hồ sơ chứng từ,...) cần phải được lưu trữ trên One Drive hoặc File server (Ô chung). Khối CNTT sẽ tiến hành làm sạch các dữ liệu cá nhân trên máy chủ Jump WFH vào 20h hàng ngày. NSD cần đọc kỹ và tuân thủ theo hướng dẫn này vì dữ liệu đã xóa sẽ không thể khôi phục.

 Danh sách dưới đây là các ứng dụng/ phần mềm có thể hỗ trợ/ không hỗ trợ cho user làm việc tại nhà:


STT	Tên phần mềm	Hỗ trợ/ Không hỗ trợ
1	Úng dụng nội bộ sử dụng trên web	Hỗ trợ
2	Onedrive	Hỗ trợ
3	File server	Hỗ trợ File server HO
4	Unikey	Hỗ trợ
5	Microsoft Visual Studio	Hỗ trợ
6	Microsoft SQL Studio	Hỗ trợ
7	3CX phone	Hỗ trợ
8	VNC	Hỗ trợ
9	Foxit reader	Hỗ trợ


10	Picasa	Hỗ trợ
11	T24 desktop	Hỗ trợ
12	Way4	Hỗ trợ
13	VLC Media player	Hỗ trợ
14	Spark	Hỗ trợ
15	7Zip	Hỗ trợ
16	Notepad++	Hỗ trợ
17	R Studio R	Hỗ trơ
18	Office 365 (web)	Hỗ trợ
19	Word, Excel	Hỗ trợ
20	SAP GUI	Hỗ trợ
21	PuTTY	Hỗ trợ
22	Win SCP	Hỗ trợ
23	iTax viewer	Hỗ trợ
24	Microsoft Team	Hỗ trợ
25	Skype for Business (web)	Hỗ trợ
26	Firefox, Chrome, Internet Explorer	Hỗ trợ
27	Python	Không hỗ trợ
28	Swift	Không hỗ trợ
29	VCB Money	Không hỗ trợ
30	IBM Cognos	Không hỗ trợ
31	GIT	Không hỗ trợ
32	Xmind	Không hỗ trợ
33	Aqua Studio 19.1	Không hỗ trợ
34	IDA	Không hỗ trợ
35	Aginity	Không hỗ trợ
36	SVN	Không hỗ trợ
37	MA Tool	Không hỗ trợ
38	SSIS	Không hỗ trợ
39	BI Portal	Không hỗ trợ
40	BI Helpdesk	Không hỗ trợ
41	Jupyter Notebook	Không hỗ trợ
42	IBM Infosphere suite	Không hỗ trợ
43	IBM Data Architect	Không hỗ trợ
44	IBM govenance catalog	Không hỗ trợ
45	Kondor	Không hỗ trợ
46	Sanctions Screening	Không hỗ trợ
47	Mediatel + Thesys	Không hỗ trợ
48	Visio, Project	Không hỗ trợ
49	247 Cisco contact center	Không hỗ trợ
50	Citad	Không hỗ trợ
51	ECM BPM	Không hỗ trợ
52	File sever Chi nhánh, AMC	Không hỗ trợ

IV. Kết nối ổ chung HO

Đối với ổ chung HO Miền Bắc:

1. Kích đúp chuột ThisPC → chọn Add a network location





3. Chọn Next→ Next→ Finish (Trong máy tính sẽ xuất hiện thêm biểu tượng Document là ổ chung mới)



Đối với ổ chung HO miền Nam:

Bước 1: Bấm tổ hợp phím **Ctrl** + **R** để mở cửa số **Run**

Bước 2: Chọn lệnh cmd → Enter

Gõ lần lượt các lệnh sau để tiến hành map ổ chung:

net use Y: $\HOS-FILESVR\way4 \rightarrow$ Enter

net use * <u>\\HOS-FILESVR\HOS-ORG</u> → Enter


net use * <u>\\HOS-FILESVR\HOS-PUBLIC</u> → Enter

```
C:\Users\hantt45>net use * \\HOS-FILESUR\HOS-PUBLIC
Drive Z: is now connected to \\HOS-FILESUR\HOS-PUBLIC.

The command completed successfully.

C:\Users\hantt45>_
```


Trong Jump hiển thị các ổ chung HO dưới là đã kết nối thành công:




V. Chạy các phần mềm và lưu trữ dữ liệu trên Jump server

- Về cơ bản, hầu hết các hệ thống web nội bộ của VPBank đều truy cập được trên Jump server.
 NSD vào trình duyệt web, nhập link hệ thống và truy cập tương tự như lúc làm việc tại văn phòng.
- Tìm các ứng dụng cài đặt trên Jump server:

Chọn **Start** (biểu tượng Windows góc trái màn hình)







Lưu dữ liệu trên Jump server:

Trên Jump server chỉ cho phép lưu tạm dữ liệu tại thư mục E:\user\[tên user] với thao tác như sau trong các trình duyệt, sau đó chọn lưu tệp tại đường dẫn trên. Ngoài thư mục này ra, NSD sẽ không thể lưu dữ liệu trên bất kỳ thư mục nào. Các dữ liệu này sẽ bị xóa sau 20h hàng ngày. NSD cần sao chép dữ liệu lên File server hoặc Onedrive như lưu ý quan trọng tại mục III.


Trên trình duyệt Chrome:



Trên trình duyệt Firefox:



Trên trình duyệt Internet Explorer:



VI. Cấu hình T24 Desktop


1. Vào T24 lần đầu:



Trong phần **Options**

+ Tab connections

Protocol: chọn SocketsPort Number: 3030Tick chọn SSL Enabled



Tiến hành đăng nhập các môi trường T24.

Người dùng kiểm tra lại địa chỉ server của môi trường mà mình muốn đăng nhập vào.

Server của môi trường Product là : t24-desktop.vpb.com.vn.


Môi trường Test là: 10.37.24.201

10.37.16.201


•••••

VII. Cấu hình Way4

Bước 1: Map ổ chung có W4:



Bước 2: Cấu hình W4:



Bước 3:



Bước 4:


dbm - Shortcut Properties						
Security General	Details Shortcut	Previous Versions Compatibility				
dbm - Shortcut						
Target type:	Application The	m "setup" đằng				
Target location: dbm sau target mặc định						
Target:						
Start in:						
Shortcut key:	Shortcut key: None					
Run:	Normal window 🗸					
Comment:						
Open File Location Change Icon Advanced						
Apply -> Ok để hoàn						
thành 						
	ОК	Cancel Apply				


Bước 5:


Chạy ứng dụng way4 ngoài desktop sẽ hiển thị như sau:


Local Machine Parameters							
Temporary Directory : QK							
Database	Parameters	<u>C</u> ancel					
Add Delete Rename	Add <u>V</u> alue Delete Val <u>u</u> e <u>Ch</u> ange Value						

Tiếp tục làm theo hướng dẫn sau:










VIII. Cấu hình VNC


1. Từ giao diện Desktop tại Jump server hoặc trong **Start (biểu tượng Windows),** chọn biểu tượng VNC Server (User mode) -> Enter để bật VNC



 Icon VNC sẽ xuất hiện ở góc dưới cùng bên phải, chuột phải vào icon, chọn Connect to listening VNC Viewer



3. Nhập địa chỉ IP cần VNC, sau đó chọn OK để kết nối




IX. Sign out remote Jump server (bắt buộc)

Tất cả user sau khi không sử dụng Jump server nữa đều phải sign out phiên kết nối để giảm tải tài nguyên cho các user dùng chung và tránh bị kẹt session dẫn tới bị khóa kết nối. Tuyệt đối không chọn tắt màn hình remote để giữ nguyên session, gây tăng tải cho Jump server.

Bước 1: Chọn Menu dưới góc trái màn hình



Bước 2 : Click vào user và chọn Sign out để kết thúc phiên đăng nhập




Câu hỏi thường gặp


1. Không vào được web mail trên Jump server


Nếu NSD dùng web mail trên Jump server, cần bỏ Automatic Proxy trên các trình duyệt web như sau:

- Trên trình duyệt Internet Explorer (Trình duyệt Chrome sẽ đồng bộ với Internet Explorer): Setting → Internet Options → Connections → LAN settings → Bỏ chọn Automatically detect setting



Trên trình duyệt Mozilla Firefox: Setting → General → Networksettings → Settings → Chọn No proxy







2. Không gỗ được tiếng Việt trên Jump server, không gỗ được bàn phím trên AVD

Để gõ được tiếng Việt trên Jump server, cần tắt gõ tiếng Việt ở máy cá nhân trước


- Khi đăng nhập vào **AVD trên web**, cần thay đổi thông số như hình vẽ:



3. Không remote được vào Jump server



Lỗi này là do NSD đang remote từ máy tính cá nhân vào Jump server, **không phải** từ AVD. NSD cần remote vào Jump server từ AVD như hình dưới:



4. Không vào được các ứng dụng nội bộ


Có thể do sai đường dẫn, **NSD cần gõ chính xác đường dẫn** của hệ thống trên trình duyệt web trong Jump server.

Một số ứng dụng cần mở port để truy cập trên Jump server, NSD liên hệ với điều phối viên của đơn vị để đăng ký mở port.


5. Lỗi khi đăng nhập CLOS, RLOS: không view được hồ sơ, màn hình,...

NSD cấu hình trên Internet Explorer như sau:


Bước 1: Thêm LOS vào trusted site: Setting → Internet Options → sau đó làm theo hướng dẫn hình dưới:



Buróc 2: Security → Kéo các thanh trượt xuống dưới cùng tại các tab Internet, Local intranet, Trusted sites, bỏ chọn Enable Protected Mode (hình dưới):




Bước 3: Vào Privacy, bỏ chọn Pop-up locker (Nếu đã được bỏ chọn thì bỏ qua bước này):




Nhấn OK để tắt Internet Option.

Bước 4: Vào tool (hoặc biểu tượng setting) → Compatibility view settings:




Bước 5: Nhập địa chỉ vpbank.com.vn và Add, sau đó Close:



6. Xem phiên bản của hệ điều hành Windows trên máy tính

Mở File Explorer, vào This PC → click chuột phải và chọn Properties:



7. Đổi mật khẩu email khi đang WFH

Khi làm việc tại nhà, nếu nhận được cảnh báo sắp hết hạn mật khẩu, NSD cần truy cập vào Jump server để thực hiện đổi mật khẩu tại web: https://it.vpbank.com.vn/Home/changepassword

Lưu ý:

- NSD cần chủ động đổi mật khẩu trước khi hết hạn và bị khóa tài khoản
- Trong trường hợp NSD dùng máy tính ngân hàng khi WFH, thì mật khẩu đăng nhập máy tính là mật khẩu gần nhất trước thời điểm WFH (không sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập máy tính)

Các vấn đề khác trong quá trình WFH, NSD liên hệ <u>hotrotinhoc@vpbank.com.vn</u> hoặc <u>it-servicedesk@vpbank.com.vn</u> để được hỗ trợ.

-Hết-