

Для корректной работы радио «ТРК Алмазный Край» в системе-регистрации пассажиров, необходимо правильно настроить прокси-сервер. Для этого необходимо зайти в меню:

- «Свойства обозревателя» для Internet Explorer
- «Настройка» для «Mozilla Firefox»
- «Настройки» для Google Chrome или Opera




Internet Explorer



Mozilla Firefox


В открывшемся меню выбрать:

- Вкладку «Подключения» и нажать кнопку «Настройка сети» - для Internet Explorer




Internet Explorer

- В строке быстрого поиска настроек написать слово «Прокси» - для Mozilla Firefox, Google Chrome и Opera и нажать кнопку «Настроить»




Mozilla Firefox

Для Internet Explorer и Google Chrome в открывшемся окне необходимо проверить наличие выбранного пункта (установленной галочки) у свойства «Не использовать прокси-сервер для локальных адресов» и далее нажать кнопку «Дополнительно»



Настройка параметров сети

В открывшемся окне необходимо проверит наличие записей «*.alrosa.ru; 10.0.0.0/8» в поле «Не использовать прокси-сервер для адресов, начинающихся с:». Если они отсутствуют, то необходимо их добавить в данное поле (помимо указанных записей в данном поле могут существовать и другие исключения, поэтому указанные записи необходимо добавить после существующих записей).



Параметры прокси-сервера

После добавления записей необходимо нажать на кнопку «ОК».

Для остальных браузеров добавление исключений для прокси сервера будет аналогичным. Необходимо обратить внимание на знак разделения между записями, например в Internet Explorer знак разделителя это «;», а в Mozilla Firefox это будет «,», соответственно в данном браузере необходимо добавить строку вида «*.alrosa.ru, 10.0.0.0/8».

Для упрощения настройки всех браузеров в системе, можно произвести сначала настройку Internet Explorer по данной инструкции, а в остальных браузерах в окне настройки параметров соединения прокси-сервера отметить параметр «Использовать системные настройки прокси»

Без прокси	определять настр	oāru naovru				
	истемные настро		дин этом сет	n		
Ручная настрой	ка прокси					
HTTР прок <u>с</u> и	10.64.29.165				Порт	3128
-	Использовать :	этот прокси-с	сервер для в	ех прото	колов	
SSL прокси	10.64.29.165				Порт	3128
FTР прокс <u>и</u>	10.64.29.165				Порт	3128
Узел SOCKS	10.64.29.165				Порт	3128
	SOCKS 4 . S	SOCKS 5				
Не использова	ъ прокси для					
localhost, 127	0.0.1, nakynfly.alros	sami				
Пример: "mozill	a-russia.org, .net.nz	, 192.168,1.0/2	24			
URL автоматич	ской настройки п	рокси				
						Обнови
Не запрашивать	аутентификацию	(если был со	хранён паро	(ль)		
			спользовани			