



WealthScope

MARKET TRADING



WealthScope
MARKET TRADING

Manual: robô 'WS opening range cycles'

ATENÇÃO: algumas mesas proprietárias possuem regras rigorosas quanto ao uso de robôs. Verifique as regras de uso.



Sumário

Funções do robô.....	04
Aplicações práticas.....	07
Instalação e ativação.....	10
Guia de parâmetros.....	18
Garantia e cancelamento.....	19



Parabéns por estar adquirindo um produto WS! Você está a poucos passos de operar com um robô que entregará resultados acima da média. Nosso objetivo é padronizar o seu operacional com base em resultados lógicos para lhe entregar os melhores preços de negociação.

Esse é um robô que desenha um estudo gráfico no seu MT5 com base em técnicas como Opening Range Breakout (ORB), mas a execução das ordens ainda ficam sob responsabilidade do trader.


Nosso principal objetivo é proporcionar um operacional claro, replicável e testável. Buscamos facilitar a leitura do ativo para todos os traders , mas principalmente para aqueles com pouca experiência.

Vale lembrar que o robô foi desenvolvido dentro dos servidores da Hantec e FTMO. **É um robô com funcionamento exclusivo no MT5 e para operar o ativo XAU/USD (Ouro) e timeframe M5 e/ou M1.** Outros servidores podem apresentar bugs, necessitando teste e validação.



Funções do robô

O 'WS opening range cycles' inicialmente desenha uma linha vertical pontilhada para marcar o horário em que você escolheu realizar a sua análise de mercado, e uma região de acumulação de preço. Na configuração padrão essa região é demarcada por 3 linhas vermelhas.



Região de acumulação do preço

O sinal de compra/venda acontece quando o preço "caminha" para fora dessa região. Rompimento da linha superior representa sinal de força compradora, rompimento da linha inferior representa sinal de força vendedora e os rompimentos da linha do meio devem ser ignorados pois ali é apenas uma região de lateralização do preço.



O rompimento é caracterizado pelo fechamento da vela fora da região de acumulação. Após o primeiro rompimento é desenhado duas linhas que demarcam a expansão máxima do preço.

Linha azul: é a primeira expansão, região para posicionar o seu alvo.

Linha laranja: é a segunda expansão do preço, região para posicionar o seu alvo em caso de stop na primeira operação do dia.



Sinal de força vendedora




Sinal de força compradora



Reversão de tendência

Repare que na imagem 'Reversão de tendência', o primeiro sinal foi de força vendedora e logo em seguida o ativo nos mostra um sinal de força compradora. Quando isso acontece ele anula o primeiro sinal prevalecendo o segundo sinal. Em dias ruins ele pode te mostrar vários sinais e fechar todos na direção contrária. Para uma boa performance recomendamos que não considere mais do que 2 sinais por período.



Timer de candle


E por último destacamos que o robô acompanha um 'timer de candle' que mostra quantos minutos faltam para a próxima vela. Isso pode ser útil a lhe ajudar a executar as ordens com mais precisão.



Aplicações práticas

A seguir confira três operações realizadas pelo nosso analista utilizando os sinais do robo.

Operação de venda com fechamento lucrativo:



Operação de venda realizada após rompimento da linha inferior da região de acumulação.


SL= posição do stop loss, para proteger de prejuízos indesejados (fechamento da ordem com prejuízo).

sell= região em que foi aberto a ordem de venda.

TP= posição do alvo para fechamento da ordem com lucro.



Operação com virada de posição e fechamento lucrativo:



Repare que após a primeira ordem acionar o SL, nosso analista realiza uma operação na direção contrária do primeiro sinal.


SL= posição do stop loss, para proteger de prejuízos indesejados (fechamento da ordem com prejuízo).

buy/sell= região em que foi aberto a ordem de compra/venda.

TP= posição do alvo para fechamento da ordem com lucro.



Operação finalizada com prejuízo:



Primeira ordem de negociação (compra)



Segunda ordem de negociação (venda)

Repare que todas as ordens acionaram o SL primeiro.

SL= posição do stop loss, para proteger de prejuízos indesejados (fechamento da ordem com prejuízo).

buy/sell= região em que foi aberto a ordem de compra/venda.

TP= posição do alvo para fechamento da ordem com lucro.




Instalação e ativação

Depois de entender um pouco como o nosso robô funciona e ter certeza que ele atende as suas necessidades, verifique agora um passo a passo para instalação e ativação do mesmo:

1º Abra o seu MT5 e clique em 'arquivo'




2º Clique em 'abrir pasta de dados'






3º Clique em 'MQL5'




4º Abra a pasta 'downloads' no seu explorador de arquivos





5º Arraste o robô da pasta 'downloads' para a pasta 'experts'



Pronto, agora vamos inserir o robô no gráfico e ativá-lo

1º No seu MT5 clique em 'exibir'






2º Agora clique em 'navegador'




3º Agora clique em 'consultor expert'






4º De dois cliques em cima do robô 'WS opening range cycles'



5º 'OK'






Aparecerá a seguinte mensagem na sua tela




6º Antes de ativar ligue o 'algotrading' e vá em 'ferramentas'






7º 'opções'



8º Em 'expert advisors' selecione as duas últimas opções e adicione a URL: <https://wsmarkettrading-site-1.onrender.com>
Tecla 'ENTER' e depois clique em 'ok'





9º Agora sim clique em 'ativar robô'. Você será redirecionado para uma página na internet. Preencha com suas informações e clique em 'adquirir'. Após realizar o pagamento o robô será ativado em poucos minutos.

Adquirir licença

Confirmar ID
123456789

Nome completo


Email ou telefone

Adquirir >


Essa é uma licença vitalícia, mas *atenção: a licença é feita por máquina. Para utilizar o robô em um segundo computador é necessário adquirir uma nova licença.*

Guia de parâmetros

Após ativar o robô clique no canto inferior direito com o botão direito do mouse. E depois clique em 'propriedades'.



clique aqui com o botão direito do mouse



clique em 'propriedades'

WS opening range cycles 1.0 (XAUUSD,M5)	
Comum <u>Parâmetros de entrada</u> Dependências	
Variável	Valor
ab StartDate	2026.04.06
ab EndDate	2026.05.31
↗ UntilNow	true
ab StartHour	03:00
O1 ExtendBars	50
ColorCA_Max	Red
ColorCA_Min	Red
ColorCA_Mid	Red

Edite os parâmetros conforme sua necessidade

Nessa área você editará o dia em que o robô inicia suas marcações, o dia em que finaliza, o horário em que ele começa a marcar, grossura e cores da linha.

Se '**UntilNow**'=**true**, então o robô marcará infinitos dias, se **=false** ele marcará da data X até a data Y.

Garantia e cancelamento

A WealthScope - Market Trading oferece uma garantia de 7 dias contra insatisfação do produto e a resolução vitalícia de bugs. Em caso de qualquer problema, cancelamento da compra, dúvidas e outros, entre em contato via [email: contato.wealthscope@gmail.com](mailto:contato.wealthscope@gmail.com)

Este é um produto educacional. Investir no mercado financeiro exige riscos e não nos responsabilizamos por qualquer perda. Seja responsável!