四川佳石信息技术有限公司 Centos 系统微服务安装说明

	文档编号	
文档状态:	当前版本	V1. 0
【】草稿	建立时间	2023-05-9
【】修改中	创建人	李源
【√】正式发布	审核人	
	批准日期	

目录

1	前:	前提条件				
2						
_						
	2.1 脚本安装					
	2.1	1.1 下	载脚本	3		
	2.1	1.2 脚	7本授权	<i>3</i>		
	2.1	1.3 执	行脚本	4		
	2.1	1.4 🕏	*装完成	4		
3 更换微服务版本						
	3.1 停止微服务		'务	6		
3.2 卸载微服务			·	6		
3.3 安装新版本服务			ā 本服务	6		

1 前提条件

- 1) 准备系统 Centos 7.9
- 2) 系统能与公网通讯

注:

Ubuntu18.04 镜像下载链接:

http://www.jiasion.tech/tools/系统镜像/CentOS-7-x86 64-DVD-2009.iso

2 安装服务

- 2.1 脚本安装
- 2.1.1 下载脚本

wget http://www.jiasion.tech/shell/trd centos.sh

2.1.2 脚本授权

chmod 777 trd_centos.sh

2.1.3 执行脚本

注: 普通用户用 sudo 权限执行或者 root 账号执行脚本

A. 默认安装最新版本

sudo ./trd centos.sh

B. 装指定版本

sudo ./ trd centos.sh + 版本号


例如:

sudo ./trd_centos.sh 1.5.23

2.1.4 安装完成

```
Setting up dpkg-dev (1.19.0.5ubuntu2.4) ...
Setting up libsdn2-2.0-0.enad64 (1.40.14-lubuntu0.1) ...
Setting up libpango-1.0-0.amd64 (1.40.14-lubuntu0.1) ...
setting up p+ (4.7.4.0-lubuntu2.3) ...
update-alternatives: using /usr/bin/g++ to provide /usr/bin/c++ (c++) in auto mode
Setting up libplace:amd64 (1.0.1+dfsg.1-14) ...
Setting up libplace:amd64 (1.0.0-2ubuntu2.3) ...
Setting up libplacessential (12.4ubuntu1) ...
Setting up libplacessential (12.4ubuntu1) ...
Setting up lipplace:amd64 (1.0.1-2ubuntu2.3) ...
Setting up lipplacessential (12.4ubuntu1) ...
Setting up liplary lipplaces (1.40.20-2ubuntu2.3) ...
Setting up liplary lipplaces (1.40.20-2ubuntu2.3) ...
Setting up libracessential (1.40.20-2ubuntu0.2) ...
Setting up libracessential (1.40.20-2ubuntu0.2
```

1) 安装完成后通过 ip 地址直接访问



- 2) 默认账号密码均为 admin
- 3) 登录之后需要向公司申请服务证书



4) 导入证书后将显示学校证书名称,微服务可正常使用



3 更换微服务版本

3.1 停止微服务

sudo systemctl stop jsthrdserver

3.2 卸载微服务

sudo apt remove jsthrdserver -y

3.3 安装新版本服务

注意:安装新版本之前需先执行 3.1 停止服务和 3.2 卸载服务

sudo yum clean all sudo yum makecache

sudo apt install jsthrdserver=版号 -y

例如:

sudo apt install jsthrdserver=1.5.23 -y