String ADD_SHORTCUT_ACTION 动作:在系统中添加一个快捷方式。"android.intent.action.ADD SHORTCUT"

String ALL_APPS_ACTION 动作:列举所有可用的应用。输入:无。 "android.intent.action.ALL APPS"

String ALTERNATIVE_CATEGORY 类别:说明 activity 是用户正在浏览的数据的一个可选操作。 "android.intent.category.ALTERNATIVE"

String ANSWER_ACTION 动作:处理拨入的电话。 "android.intent.action.ANSWER"

String BATTERY_CHANGED_ACTION 广播:充电状态,或者电池的电量发生变化。 "android.intent.action.BATTERY_CHANGED"

String BOOT_COMPLETED_ACTION 广播:在系统启动后,这个动作被广播一次(只有一次)。 "android.intent.action.BOOT_COMPLETED"

String BROWSABLE_CATEGORY 类别:能够被浏览器安全使用的 activities 必须支持这个类别。 "android.intent.category.BROWSABLE"

String BUG_REPORT_ACTION 动作:显示 activity 报告错误。 "android.intent.action.BUG REPORT"

String CALL_ACTION 动作:拨打电话,被呼叫的联系人在数据中指定。 "android.intent.action.CALL"

String CALL_FORWARDING_STATE_CHANGED_ACTION 广播:语音电话的呼叫转移状态已经改变。 "android.intent.action.CFF"

String CLEAR_CREDENTIALS_ACTION 动作:清除登陆凭证 (credential)。
"android.intent.action.CLEAR CREDENTIALS"

String CONFIGURATION_CHANGED_ACTION 广播:设备的配置信息已经改变. "android.intent.action.CONFIGURATION_CHANGED"

String DATA_ACTIVITY_STATE_CHANGED_ACTION 广播:电话的数据活动(data activity)状态(即收发数据的状态)已经改变。 "android.intent.action.DATA_ACTIVITY"

String DATA_CONNECTION_STATE_CHANGED_ACTION 广播:电话的数据连接状态已经改

变。 "android.intent.action.DATA_STATE"

String DATE_CHANGED_ACTION 广播:日期被改变。 "android.intent.action.DATE CHANGED"

String DEFAULT_ACTION 动作:和 VIEW_ACTION 相同,是在数据上执行的标准动作。
"android.intent.action.VIEW"

String DEFAULT_CATEGORY 类别:如果 activity 是对数据执行确省动作(点击, center press)的一个选项,需要设置这个类别。 "android.intent.category.DEFAULT"

String DELETE_ACTION 动作:从容器中删除给定的数据。 "android.intent.action.DELETE" String DEVELOPMENT_PREFERENCE_CATEGORY 类别:说明 activity 是一个设置面板 (development preference panel). "android.intent.category.DEVELOPMENT PREFERENCE"

String DIAL ACTION 动作:拨打数据中指定的电话号码。 "android.intent.action.DIAL"

String EDIT_ACTION 动作:为制定的数据显示可编辑界面。 "android.intent.action.EDIT"

String EMBED_CATEGORY 类别:能够在上级(父) activity 中运行。
"android.intent.category.EMBE
String EMERGENCY_DIAL_ACTION 动作:拨打紧急电话号码。
"android.intent.action.EMERGENCY DIAL"

String FOTA_CANCEL_ACTION 广播:取消所有被挂起的 (pending) 更新下载。 "android.server.checkin.FOTA_CANCEL"

String FOTA_INSTALL_ACTION 广播:更新已经被确认,马上就要开始安装。 "android.server.checkin.FOTA_INSTALL"

String FOTA_READY_ACTION 广播:更新已经被下载,可以开始安装。 "android.server.checkin.FOTA_READY"

String FOTA_RESTART_ACTION 广播:恢复已经停止的更新下载。
"android.server.checkin.FOTA RESTART"

String FOTA_UPDATE_ACTION 广播:通过 OTA 下载并安装操作系统更新。 "android.server.checkin.FOTA UPDATE"

String FRAMEWORK_INSTRUMENTATION_TEST_CATEGORY 类别: To be used as code

under test for framework instrumentation tests.

"android.intent.category.FRAMEWORK INSTRUMENTATION TEST"

String GADGET_CATEGORY 类别: 这个 activity 可以被嵌入宿主 activity (activity that is hosting gadgets)。 "android.intent.category.GADGET"

String GET_CONTENT_ACTION 动作:让用户选择数据并返回。 "android.intent.action.GET CONTENT"

String HOME_CATEGORY 类别:主屏幕 (activity),设备启动后显示的第一个 activity。 "android.intent.category.HOME"

String INSERT ACTION 动作:在容器中插入一个空项 (item)。 "android.intent.action.INSERT"

String INTENT_EXTRA 附加数据:和 PICK_ACTIVITY_ACTION —起使用时,说明用户选择的用来显示的 activity;和 ADD_SHORTCUT_ACTION—起使用的时候,描述要添加的快捷方式。 "android.intent.extra.INTENT"

String LABEL_EXTRA 附加数据:大写字母开头的字符标签,和 ADD_SHORTCUT_ACTION — 起使用。 "android.intent.extra.LABEL"

String LAUNCHER_CATEGORY 类别: Activity 应该被显示在顶级的 launcher 中。 "android.intent.category.LAUNCHER"

String LOGIN ACTION 动作: 获取登录凭证。 "android.intent.action.LOGIN"

String MAIN ACTION 动作:作为主入口点启动,不需要数据。 "android.intent.action.MAIN"

String MEDIABUTTON_ACTION 广播:用户按下了"Media Button"。
"android.intent.action.MEDIABUTTON"

String MEDIA_BAD_REMOVAL_ACTION 广播:扩展介质(扩展卡)已经从SD 卡插槽拔出,但是挂载点 (mount point) 还没解除 (unmount)。 "android.intent.action.MEDIA_BAD_REMOVAL"

String MEDIA_EJECT_ACTION 广播:用户想要移除扩展介质(拔掉扩展卡)。
"android.intent.action.MEDIA EJECT"

String MEDIA_MOUNTED_ACTION 广播:扩展介质被插入,而且已经被挂载。 "android.intent.action.MEDIA_MOUNTED" String MEDIA_REMOVED_ACTION 广播:扩展介质被移除。 "android.intent.action.MEDIA REMOVED"

String MEDIA_SCANNER_STARTED_ACTION 广播:开始扫描介质的一个目录。 "android.intent.action.MEDIA SCANNER STARTED"

String MEDIA_SHARED_ACTION 广播:扩展介质的挂载被解除 (unmount),因为它已经作为 USB 大容量存储被共享。 "android.intent.action.MEDIA SHARED"

String MEDIA_UNMOUNTED_ACTION 广播:扩展介质存在,但是还没有被挂载 (mount)。 "android.intent.action.MEDIA UNMOUNTED"

String MESSAGE_WAITING_STATE_CHANGED_ACTION 广播:电话的消息等待(语音邮件)状态已经改变。 "android.intent.action.MWI"

String NETWORK_TICKLE_RECEIVED_ACTION 广播:设备收到了新的网络 "tickle" 通知。 "android.intent.action.NETWORK TICKLE RECEIVED"

String PACKAGE_ADDED_ACTION 广播:设备上新安装了一个应用程序包。 "android.intent.action.PACKAGE ADDED"

String PACKAGE_REMOVED_ACTION 广播:设备上删除了一个应用程序包。 "android.intent.action.PACKAGE REMOVED"

String PHONE_STATE_CHANGED_ACTION 广播:电话状态已经改变。 "android.intent.action.PHONE STATE"

String PICK_ACTION 动作:从数据中选择一个项目 (item),将被选中的项目返回。 "android.intent.action.PICK"

String PICK_ACTIVITY_ACTION 动作:选择一个 activity, 返回被选择的 activity 的类(名)。 "android.intent.action.PICK ACTIVITY"

String PREFERENCE_CATEGORY 类别: activity是一个设置面板 (preference panel)。
"android.intent.category.PREFERENCE"

String PROVIDER_CHANGED_ACTION 广播:更新将要(真正)被安装。

"android.intent.action.PROVIDER CHANGED"

String PROVISIONING_CHECK_ACTION 广播:要求 polling of provisioning service 下载最新的设置。 "android.intent.action.PROVISIONING_CHECK"

String RUN_ACTION 动作:运行数据(指定的应用),无论它(应用)是什么。 "android.intent.action.RUN"

String SAMPLE_CODE_CATEGORY 类别: To be used as an sample code example (not part of the normal user experience). "android.intent.category.SAMPLE_CODE"

String SCREEN_OFF_ACTION 广播:屏幕被关闭。 "android.intent.action.SCREEN_OFF"

String SCREEN_ON_ACTION 广播:屏幕已经被打开。 "android.intent.action.SCREEN_ON"

String SELECTED_ALTERNATIVE_CATEGORY 类别:对于被用户选中的数据, activity 是它的一个可选操作。 "android.intent.category.SELECTED ALTERNATIVE"

String SENDTO_ACTION 动作:向 data 指定的接收者发送一个消息。 "android.intent.action.SENDTO"

String SERVICE_STATE_CHANGED_ACTION 广播:电话服务的状态已经改变。 "android.intent.action.SERVICE STATE"

String SETTINGS_ACTION 动作:显示系统设置。输入:无。 "android.intent.action.SETTINGS"

String SIGNAL_STRENGTH_CHANGED_ACTION 广播:电话的信号强度已经改变。 "android.intent.action.SIG STR"

String STATISTICS_REPORT_ACTION 广播:要求 receivers 报告自己的统计信息。 "android.intent.action.STATISTICS_REPORT"

String STATISTICS_STATE_CHANGED_ACTION 广播:统计信息服务的状态已经改变。 "android.intent.action.STATISTICS STATE CHANGED"

String SYNC ACTION 动作:执行数据同步。 "android.intent.action.SYNC"

String TAB_CATEGORY 类别:这个 activity 应该在 TabActivity 中作为一个 tab 使用。 "android.intent.category.TAB" String TEMPLATE_EXTRA 附加数据:新记录的初始化模板。 "android.intent.extra.TEMPLATE"

String TEST_CATEGORY 类别:作为测试目的使用,不是正常的用户体验的一部分。 "android.intent.category.TEST"

String TIMEZONE_CHANGED_ACTION 广播:时区已经改变。 "android.intent.action.TIMEZONE CHANGED"

String TIME_CHANGED_ACTION 广播:时间已经改变(重新设置)。 "android.intent.action.TIME SET"

String TIME_TICK_ACTION 广播: 当前时间已经变化(正常的时间流逝)。
"android.intent.action.TIME TICK"

String UMS_CONNECTED_ACTION 广播:设备进入 USB 大容量存储模式。 "android.intent.action.UMS_CONNECTED"

ACTION_ANSWER 打开一个处理来电的活动

ACTION CALL 打开一个电话拨号程序,并立即使用意图URI所提供的号码拨打一个电话

ACTION_DELETE 启动一个活动,允许删除意图的URI中指定的数据

ACTION DIAL 打开一个拨号程序,拨打意图URI所提供的号码

ACTION EDIT 请求可以编辑指定的意图URI中的数据的活动

ACTION INSERT 打开一个能在意图URI指定的光标出插入新条目的活动

ACTION PICK 启动一个子活动,它可以让你从意图URI指定的内容提供器中选择一个条目

ACTION_SEARCH 启动用于执行搜索的活动

ACTION SENDTO 启动一个活动来向意图URI所指定的联系人发送一条消息

ACTION SEND 启动一个活动,发送意图中指定的数据

ACTION VIEW 通用动作,根据所提供的数据的URI模式来处理视图请求

ACTION_WEB_SEARCH 根据意图URI提供的文本执行Web搜索