RAW *studio*

Cómo grabar *con tu iPhone 15 · 16 · 17*

Ajustes que elegir, encuadre, luz y sonido,
y cómo grabarte por tu cuenta.

VERSIÓN NOVIEMBRE DE 2026



Lo esencial, *en una página*

Un buen video casi nunca depende del teléfono: depende de la luz, el sonido y un encuadre estable. Con un iPhone 15, 16 o 17 alcanza de sobra si haces estas seis cosas.

1. **Ajusta la cámara una vez**
   1080p a 30 fps, formato «Más compatible», HDR apagado y cuadrícula encendida. (Páginas 3 y 4)
2. **Apaga las interrupciones**
   «No molestar» activado, ubicación de la cámara en «Nunca» y espacio libre suficiente. (Página 5)
3. **Pon el teléfono fijo**
   Un trípode o un apoyo firme, a la altura de tus ojos, con la cámara trasera. Nada de grabar con la mano. (Páginas 6 y 9)
4. **Que la luz venga de frente**
   Una ventana o una lámpara frente a ti, nunca a tu espalda. (Página 7)
5. **Cuida el sonido**
   Un cuarto sin eco, sin ventiladores, y un micrófono cerca si puedes. Haz una prueba de 10 segundos. (Página 8)
6. **Revisa antes de subir**
   Reproduce unos segundos, comprueba enfoque, luz y audio, y sube desde el propio iPhone. (Página 10)

LOS AJUSTES RECOMENDADOS

AJUSTE	ELIGE	POR QUÉ
Grabar video	1080p HD a 30 fps (o 4K a 30 si el clip es corto)	Buen equilibrio entre calidad, tamaño y velocidad de subida.
Formatos	Más compatible	Se reproduce en cualquier navegador y no depende de HEVC.
Video HDR	Apagado	Evita colores lavados en pantallas y navegadores sin HDR.
Cuadrícula	Activada	Te ayuda a encuadrar recto y centrado.
Localización → Cámara	Nunca	El archivo no lleva tu ubicación.

Los nombres de los menús son los de iOS en español y pueden variar un poco según tu versión de iOS. Esta guía está pensada para los iPhone 15, 15 Plus, 16, 16 Plus y 17 (no confundir con los Pro, el Air ni los modelos «e»: su cámara es distinta).

Ajustes de la *cámara*

Abre **Ajustes → Cámara**. Esquemas ilustrativos de las pantallas; los valores marcados en dorado son los que recomendamos.



Grabar video. Es el ajuste que más pesa: define resolución y fotogramas por segundo. En la página 4 está explicado con tamaños y tiempos.



Formatos y HDR. Según tu versión de iOS, «Video HDR» aparece dentro de «Formatos» o dentro de «Grabar video».



TAMBIÉN EN AJUSTES → CÁMARA

- **Cuadrícula:** actívala. Dibuja líneas que dividen la pantalla en tercios y te ayuda a que el encuadre quede recto.
- **Grabar sonido:** en el 15 es «Grabar sonido estéreo» (déjalo encendido); en el 16 y el 17 eliges Audio espacial, Estéreo o Mono. Si dudas, «Estéreo».
- **Conservar ajustes → Modo de cámara:** para que la cámara no vuelva sola a «Foto».
- **Corrección de lente:** déjala activada (corrige la deformación de las orillas).

Resolución, fotogramas *y formato*

¿Cuánto cabe en el límite de 2 GB de RAWstudio? Depende de la opción que elijas.

OPCIÓN	ALTA EFICIENCIA MB por min · cabe en 2 GB	MÁS COMPATIBLE (APROX. ×2) MB por min · cabe en 2 GB	CUÁNDO USARLA
720p a 30	≈ 40 · ≈ 50 min	≈ 80 · ≈ 25 min	Solo si necesitas archivos muy chicos.
1080p a 30 BASE	≈ 60 · ≈ 34 min	≈ 120 · ≈ 17 min	La opción por defecto para casi todo.
1080p a 60	≈ 90 · ≈ 22 min	≈ 180 · ≈ 11 min	Movimiento rápido o cámara lenta al editar.
4K a 24	≈ 135 · ≈ 15 min	≈ 270 · ≈ 7 min	Aspecto «de cine»; pide buena luz.
4K a 30 CLIPS CORTOS	≈ 170 · ≈ 12 min	≈ 340 · ≈ 6 min	Máxima nitidez con trípode y buena luz.
4K a 60	≈ 400 · ≈ 5 min	≈ 800 · ≈ 2.5 min	Rara vez compensa: pesa mucho y calienta el teléfono.

Cifras aproximadas: partimos de los tamaños que publica Apple para «Alta eficiencia» y estimamos «Más compatible» al doble. El peso real cambia con la escena (más movimiento y menos luz pesan más). Revisa siempre el tamaño del archivo antes de subir.

¿POR QUÉ «MÁS COMPATIBLE»?


- El iPhone graba en **.MOV**. Con «Alta eficiencia» el video va en **HEVC**; con «Más compatible», en **H.264**.
- RAWstudio **no convierte** el video que subes: lo muestra tal cual. H.264 lo reproduce cualquier navegador; HEVC no siempre.
- El sitio acepta **MP4, MOV o WebM**, de hasta **2 GB**. Si el navegador no puede leer el formato, te avisa antes de subir.

FOTOGRAMAS POR SEGUNDO (FPS)

- **30 fps:** el movimiento se ve natural. Es el estándar.
- **24 fps:** el aspecto del cine. Pide más luz.
- **60 fps:** más fluido, pero archivos mucho más grandes. No hace falta para un video de una persona hablando o posando.
- **«FPS automático»:** si tu iPhone lo ofrece, apágalo: en poca luz baja la velocidad sola y el video se ve entrecortado.

Antes de *pulsar grabar*

Cinco minutos de preparación evitan la mayoría de los problemas.



Ajustes → Privacidad (y seguridad) → Localización → Cámara → «Nunca». Así el video no guarda dónde se grabó.

TU UBICACIÓN VIAJA EN EL ARCHIVO

Un video del iPhone puede guardar, escondida, la ubicación y el modelo del teléfono. **Desactiva la localización de la Cámara antes de grabar** y no confíes en que se borre después: no lo des por hecho.

LISTA PREVIA (MARCA CADA PUNTO)

- ☐ **No molestar** activado (Centro de control → Enfoque). Así no suenan ni aparecen notificaciones mientras grabas.
- ☐ **Espacio libre.** Mira Ajustes → General → Almacenamiento del iPhone. Para 10 minutos en 1080p, deja al menos 3 GB libres.
- ☐ **Batería** por encima del 50 %, o conectado a la corriente.
- ☐ **Lente limpia.** Pásale un paño suave y seco: una huella le da un aspecto borroso a todo el video.
- ☐ **Temperatura.** Grabar mucho tiempo en 4K calienta el teléfono. Evita el sol directo; si avisa que está caliente, pausa y déjalo enfriar.
- ☐ **Sonido en silencio** (interruptor lateral en el 15; botón de acción en el 16 y el 17) y ningún otro audio (música, TV, aplicaciones) sonando de fondo.
- ☐ **Cámara en «Video»** (no «Foto») y la cuadrícula visible.

Encuadre: *qué se ve y qué se recorta*


QUÉ CÁMARA USAR

- **Cámara trasera (1x, principal).** Es la mejor: 48 MP, f/1.6 y estabilización óptica. Úsala siempre.
- **Cámara frontal.** Para verte al grabar; rinde menos (12 MP; en el 17, 18 MP con Center Stage).
- **Ultra gran angular (0.5x).** Deforma las orillas y trae menos luz; evítala para planos de una persona.
- **Zoom.** El 2x usa el sensor de 48 MP y conserva calidad; más allá pierde nitidez.

ENCUADRE BÁSICO

- Pon el teléfono **a la altura de tus ojos** y a 1 o 1.5 metros.
- Deja un poco de aire encima de la cabeza (poco, no mucho) y no cortes a mitad de una articulación.
- Mantén lo importante en el **centro**: el sitio recorta (ver el diagrama).
- **Bloquea el enfoque y la exposición:** mantén pulsada la pantalla sobre ti hasta ver «Bloqueo AE/AF». Si no, el iPhone puede cambiar el enfoque solo.
- Para aclarar u oscurecer, toca y arrastra el icono del sol que aparece junto al cuadro de enfoque.

Video horizontal (16:9) tal como lo graba el iPhone



Verde: tarjeta del catálogo (3:4) · Dorado: reproductor (4:3)

Lo que queda fuera de los rectángulos se recorta en esas vistas.

¿HORIZONTAL O VERTICAL?

Hoy el reproductor de la ficha es un recuadro **4:3** y las tarjetas del catálogo son **3:4**, y ambos llenan el espacio recortando. En pantalla completa el video se ve entero.

- **Horizontal (16:9):** se recorta de los lados en la ficha. Mantén el sujeto al centro.
- **Vertical (9:16):** se recorta mucho arriba y abajo en la ficha, pero se ve completo en pantalla completa y en tu teléfono.

LA PORTADA

El sitio toma la portada del video alrededor del **10 %** de su duración, para no usar un primer cuadro negro. Procura que ahí haya un buen cuadro, bien iluminado y centrado. También puedes **elegir otro cuadro** o **subir tu propia imagen** al publicar.

Así funciona el sitio hoy; si cambia el diseño del reproductor, cambia lo que se recorta.

La luz *manda*

Estos modelos no tienen Modo Noche para video: en poca luz el video se llena de ruido. Más luz es la mejora más grande que puedes hacer.



La luz principal, de frente y un poco de lado; una segunda más suave del otro lado.

CÓMO ILUMINAR

- **Ponte frente a una ventana** (luz de día, sin sol directo) o frente a una lámpara con la luz difusa.
- **Nunca con la ventana o una lámpara a tu espalda:** sales en silueta.
- **Una sola temperatura de luz.** No mezcles bombillas cálidas con luz de día: la piel cambia de color.
- **Evita la luz de techo directa:** marca sombras duras bajo los ojos y la nariz.
- Una **segunda lámpara** suave del lado contrario aclara las sombras.
- Si el cuarto es oscuro, enciende más luces: no confíes en el «aclarar» posterior.

EL FONDO

- **Ordenado y sencillo:** una pared lisa o un rincón limpio.
- **Nada que te identifique** si no quieres que se sepa: papeles, correspondencia, fotos, la vista por la ventana, el número de la puerta.
- **Cuidado con los espejos y los vidrios:** reflejan lo que hay detrás del teléfono.
- **Sin música con derechos de autor:** puede provocar reclamaciones y retiradas.

UN TRUCO RÁPIDO

Haz una grabación de prueba de 10 segundos, míratela en pantalla completa y compara con el cuarto real. Si la imagen se ve granulada u oscura, añade luz. Si sale demasiado clara en la cara, aleja la lámpara o desvía la luz.

Un buen sonido *vale por la imagen*

El público perdona una imagen simple, pero no un audio con eco o ruido.

CON EL MICRÓFONO DEL IPHONE

- **Cerca y de frente:** a 1 metro como máximo. A más distancia sube el eco y el ruido del cuarto.
- **No tapes los micrófonos** con los dedos ni con la funda. Están repartidos por el teléfono (abajo, arriba y atrás).
- **Cuarto con cosas blandas:** cortinas, alfombra, sillones y cojines absorben el eco. Un cuarto vacío con paredes duras suena a eco.
- **Apaga lo que zumba:** ventiladores, aires acondicionados, refrigeradores cercanos, el televisor.
- **Cierra ventanas y puertas** si hay tráfico o vecinos.
- **Viento:** si grabas afuera, ponte a resguardo. En el 16 y el 17, la reducción de ruido del viento ayuda.

CON UN MICRÓFONO EXTERNO (MEJOR)

- Tienen entrada **USB-C**: sirven los micrófonos de corbata con conector USB-C y los inalámbricos con receptor USB-C o con cable.
- Un **micrófono de corbata** va pegado a la ropa, cerca de tu boca y da un sonido claro aunque haya ruido en el cuarto.
- Con unos audífonos con cable (**EarPods** con USB-C) el micrófono del cable queda muy cerca de la boca; es una opción económica.
- **AirPods u otros audífonos Bluetooth:** no siempre se usan como micrófono al grabar con la cámara y, si se usan, el audio es de menor calidad. Haz una prueba antes.

PRUEBA SIEMPRE

Graba 10 segundos hablando como lo harás, y escúchalos con audífonos. Revisa que no haya zumbido, que no «sature» (suene cortado) y que tu voz se entienda sin esfuerzo.

Grabarte *por tu cuenta*


El reto de grabarse a uno mismo es empezar y terminar sin tocar el teléfono. Así se resuelve.

1 · QUE EL TELÉFONO NO SE MUEVA

- Un **trípode** o un soporte para teléfono. Si no tienes, apóyalo contra algo firme (libros, un estante) con la cámara a tu altura.
- Un **clip o brazo flexible** también sirve en una mesa o una cabecera.
- La mano no es una opción: aunque tenga Modo Acción, un plano fijo siempre se ve más profesional.
- Ponlo en **horizontal o vertical** antes de empezar; no lo gires mientras grabas.

2 · EMPEZAR Y PARAR SIN ACERCARTE

- **Apple Watch → Control remoto de cámara:** si tienes un Apple Watch, ves la imagen del iPhone en tu muñeca y puedes iniciar y parar la grabación.
- **AirPods compatibles:** con iOS reciente, presionar el extremo de un audífono inicia y detiene la grabación.
- **Sin accesorios:** pulsa grabar, retrocede a tu lugar y espera 3 segundos antes de empezar. Al final, camina hacia el teléfono y detén.
- **Revisar el encuadre:** usa la cámara frontal para verte antes de grabar, o refleja la pantalla del iPhone en una TV con AirPlay.



Trípode a la altura de los ojos, a 1 o 1.5 metros.

3 · HAZ UNA TOMA DE PRUEBA

Graba 15 segundos, repásalos con la imagen y el sonido, y corrige. Es el paso que más ahorra tiempo.

4 · GRABA POR TOMAS

Es más fácil grabar en bloques cortos y repetir el que no salió bien. Empieza cada toma con un par de segundos de silencio y una palmada: te sirve para encontrar el inicio al editar.

Revisa y *sube*

REVISA ANTES DE SUBIR

- ☐ Reproduce el inicio, el medio y el final en pantalla completa.
- ☐ Enfoque nítido sobre ti durante toda la toma.
- ☐ Luz pareja: sin zonas quemadas ni caras oscuras.
- ☐ Audio claro, sin zumbidos ni eco.
- ☐ Nada identificable ni indeseado en el fondo o en los reflejos.
- ☐ El archivo pesa menos de 2 GB.

RECORTAR SIN PROGRAMAS

En **Fotos**, abre el video, pulsa **Editar** y arrastra los extremos de la tira inferior. Guárdalo como nuevo video para no perder el original.

SUBIR A RAWSTUDIO DESDE EL IPHONE

- Sube **desde el propio teléfono**, con **Wi-Fi**: es lo más fácil y rápido, y evita convertir el archivo en otro lado.
- El sitio acepta **MP4, MOV o WebM, hasta 2 GB**.
- Mantén la **pantalla encendida** y la página abierta hasta que termine; con archivos grandes puede tardar varios minutos.
- Si se corta la conexión, **vuelve a elegir el mismo archivo**: la subida continúa donde se quedó en vez de empezar de nuevo.
- Al subir, elige el **cuadro de portada** que mejor se vea o sube tu propia imagen.
- Si algo se ve mal en el sitio, vuelve a subir con la opción «Más compatible».

PREGUNTAS FRECUENTES

¿4K o 1080p?

1080p a 30 fps para casi todo: pesa poco, se sube rápido y se ve bien. 4K a 30 si el clip es corto, hay buena luz y usas trípode.

Mi video se ve lavado o sin color.

Casi seguro es el HDR. Apaga «Video HDR» y vuelve a grabar; un video ya grabado en HDR no se corrige solo.

¿Puedo usar el Modo Cine o el Modo Noche?

El Modo Cine sí (hasta 4K a 30 fps); revisa el desenfoque del fondo antes de subir. El Modo Noche es solo para fotos y time-lapse.

El teléfono se calienta y se apaga la cámara.

Baja a 1080p a 30 fps, sácalo de la funda, evita el sol y haz pausas entre tomas.

¿Puedo pausar la grabación?

Con iOS reciente, sí: al grabar aparece un botón de pausa. Si no lo ves, detén y empieza otra toma; luego las unes o las subes por separado.

¿Cuánto debe durar un clip?

Hoy el límite que pone el sitio es el tamaño del archivo (2 GB), no la duración. Con 1080p a 30 fps en «Más compatible» son unos 17 minutos.

Esta guía resume buenas prácticas generales y lo que RAWstudio hace hoy con los videos. Los nombres de los ajustes dependen de tu versión de iOS y pueden cambiar con el tiempo. Apple no patrocina ni respalda esta guía. Los esquemas de pantallas son ilustraciones, no capturas.