

بومبا

كل لتر محسوب، وكل دينار معلوم.

دليل الاستعمال

الإصدار 1.0.0 — © JawlaDev 2026

الفهرس

1. ما هو بومبا ؟
2. لعامل المضخة
3. للمسؤول والمسيّر
4. للمسيّر
5. للناشر (بائع بومبا)
6. الأسئلة الشائعة

ما هو بومبا ؟

بومبا تطبيق لتسيير محطات الوقود. يعمل في المتصفح ويُثبَّت على الهاتف كتطبيق. لكل شخص حسابه : عامل المضخة يرى مناوبته، والمسؤول يتابع النشاط، والمسيّر يرى كل شيء.

- **عامل المضخة** — يفتح مناوبته ويقرأ العدّادات ويبيع في المحل ويغلق : كل شيء موجَّه، في دقيقتين.
- **المسؤول** — يتابع المناوبات ويجري القياسات ويسجّل التوريدات ويسيّر المخزون.
- **المسيّر** — يرى كل شيء ويحدّد الأسعار وينشئ الفريق ويقرأ التقارير، أينما كان.

لعامل المضخة

1 فتح مناوبتي

قبل خدمة أول زبون، تفتح مناوبتك : فهي التي تربط اللترات والمال باسمك.

1. في الشاشة الرئيسية، اضغط على « فتح مناوبتي ».
2. لكل مسدس ستستعمله، اقرأ القراءة المعروضة على العداد وتأكد من أنها تطابق الرقم المقترح.
3. إذا كان الرقم مختلفًا فصحّحه : سيتم إعلام المسيّر بالفارق.
4. ألغِ تحديد المسدسات التي لن تستعملها، ثم اضغط على « فتح المناوبة ».

💡 المسدس المأخوذ من عامل آخر يظهر باهتًا : لا يمكن استعماله في مناوبتين في الوقت نفسه.



لقطة شاشة — فتح مناوبتي

2 البيع في المحل (زيت، مرشح...)

مبيعات المنتجات خلال مناوبتك تُضاف إلى الإيراد الذي يجب تسليمه.

1. افتح تبويب « المخزون » وابحث عن المنتج (بحث بالاسم).
2. اضغط على « بيع » وأدخل الكمية.
3. أكّد : ينقص المخزون ويُربط البيع بمناوبتك المفتوحة.

💡 افتح مناوبتك قبل البيع : بدون مناوبة مفتوحة لا يُحتسب البيع في إيرادك.




لقطة شاشة — البيع في المحل (زيت، مرشح...)

3 إغلاق مناوبتي

في نهاية الخدمة تقرأ العدّادات النهائية وتصرّح بالمبلغ المسلَّم. يحسب بومبا الإيراد المتوقع والفارق.

1. اضغط على « إغلاق مناوبتي ».
2. أدخل قراءة نهاية كل مسدس : تُحسب اللترات والمبلغ تلقائيًا.
3. أدخل المبلغ المسلَّم : نقدًا وبطاقة وقسائم.
4. تحقق من سطر « الفارق » : الأخضر يعني أن الصندوق مطابق، والأحمر يعني نقص في المال.
5. اضغط على « إغلاق المناوبة » ثم اطبع الوصل عند الحاجة.

💡 خطأ في الإدخال بعد الإغلاق ؟ اطلب من المسؤول أو المسيّر تصحيح المناوبة.



لقطة شاشة — إغلاق مناوبتي

4 فهم فارق الصندوق

الفارق = المبلغ المسلَّم − الإيراد المتوقع.


1. الإيراد المتوقع = اللترات المباعة × سعر كل وقود + مبيعات المحل في مناوبتك.
2. الفارق السالب (أحمر) يعني نقصًا في المال ؛ والموجب يعني زيادة.
3. يُسمح بفارق صغير : الحد يضبطه المسيّر.

5 متابعة المناوبات والفوارق

تعرض قائمة المناوبات من يعمل واللترات المباعة وفارق صندوق كل واحد.

1. افتح « المناوبات » : اختر الفترة وعند الحاجة عامل مضخة.
2. اضغط على مناوبة لرؤية التفاصيل : القراءات واللترات والمبالغ والنقد والبطاقة والقسائم.
3. يمكن إغلاق مناوبة ما تزال مفتوحة نيابةً عن العامل، أو إلغاؤها إذا فُتحت بالخطأ.
4. لتصحيح خطأ إدخال في مناوبة مغلقة اضغط على « تصحيح » : يتم تسجيل التصحيح.

> 💡 تنبيه أصفر « قراءات بداية مختلفة » يشير إلى لترات بيعت بين مناوبتين دون تسجيل : يجب التحقق.




لقطة شاشة — متابعة المناوبات والفوارق

6 مراقبة الخزانات (القياس)

المخزون النظري للخزان = آخر قياس + الوقود المستلم − اللترات المباعة منذ ذلك. القياس يقارن هذا الرقم بالقياس الفعلي.

1. قِس الخزان بالمسطرة.
2. افتح « الخزانات » واضغط على « إجراء قياس » وأدخل الحجم المقاس.
3. يعرض بومبا الفارق : وإذا تجاوز المسموح يظهر تنبيه أحمر في الصفحة الرئيسية.
4. يصبح القياس المرجع الجديد للخزان.

💡 أجرِ القياس بين مناوبتين، حين لا يعمل أي مسدس تابع للخزان.




لقطة شاشة — مراقبة الخزانات (القياس)

7 تسجيل توريد وقود

كل توريد يقارن الحجم المفوتر بالحجم المستلم فعليًا.

1. افتح « التوريدات » واضغط على « توريد ».
2. اختر الخزان وأدخل رقم وصل التسليم والمورّد.
3. أدخل الحجم المفوتر ثم الحجم المستلم المقاس بالمسطرة بعد التفريغ.
4. أدخل سعر الشراء للتر والمبلغ المدفوع : والباقي دين للمورّد تسدده لاحقًا.

💡 الفارق بين المفوتر والمستلم يظهر بالأحمر : احتفظ بوصل التسليم للمطالبة.




لقطة شاشة — تسجيل توريد وقود

8 تسيير المخزون (زيوت، مرشحات، مستهلكات)

يضم الكتالوج المنتجات المباعة في المحل أو المستعملة من المحطة.

1. اضغط على « منتج » لإنشاء منتج : الاسم والفئة وسعر الشراء والبيع وحد التنبيه والمخزون الابتدائي.
2. اضغط على « حركة » : دخول (شراء) أو بيع أو استعمال داخلي أو خسارة أو جرد أو تعديل.
3. يُعاد حساب متوسط سعر الشراء عند كل دخول.
4. المنتجات تحت الحد يُشار إليها في الصفحة الرئيسية.




لقطة شاشة — تسيير المخزون (زيوت، مرشحات، مستهلكات)

9 قراءة التقارير

تلخّص التقارير فترة : اللترات والإيرادات والفوارق والتوريدات وخسائر الخزانات والهامش والنتيجة.

1. اختر الفترة (7 أيام، هذا الشهر، السنة...).
2. اطّلع على المجاميع حسب عامل المضخة وحسب الوقود وحسب اليوم.
3. صدّر إلى CSV لبرنامج Excel أو اطبع الصفحة.

💡 يستعمل هامش الوقود متوسط سعر الشراء في توريداتك : سجّل سعر الشراء عند كل توريد.




لقطة شاشة — قراءة التقارير

للمسيّر

10 ضبط المحطة عند البداية

في المرة الأولى تختار نموذج محطة ؛ وينشئ بومبا أنواع الوقود والخزانات والمضخات والمسدسات.

1. في الصفحة الرئيسية اختر « محطة صغيرة » أو « عادية » أو « كبيرة » (مع منتجات تجريبية أو بدونها).
2. افتح « الإعدادات » : تحقق من اسم المحطة والعملة وأسعار الوقود.
3. لكل خزان أدخل السعة والحجم الابتدائي ؛ وأجرِ أول قياس.
4. في « المضخات والمسدسات » أدخل قراءة العداد الحالية لكل مسدس.
5. أنشئ حسابات عمال المضخات في « الفريق ».




لقطة شاشة — ضبط المحطة عند البداية

11 إنشاء الفريق والصلاحيات

لكل شخص حسابه ولا يرى إلا ما يخصّه.

1. افتح « الفريق » ثم « مستخدم ».
2. اختر الصفة : عامل مضخة (مناوبته والبيع في المحل) أو مسؤول (المناوبات والخزانات والمخزون والأرقام) أو مسيّر (كل شيء).
3. دوّن كلمة المرور المؤقتة المعروضة وسلّمها للشخص.
4. لسحب الصلاحية ألغِ تحديد « الحساب نشط » (يُحتفظ بالسجل).




لقطة شاشة — إنشاء الفريق والصلاحيات

12 الأسعار والتسامح والتنبيهات

تتيح لك الإعدادات تكييف بومبا مع محطتك.

1. غيّر سعر وقود : السعر الجديد يطبَّق على المناوبات القادمة والسابقة تحتفظ بسعرها.
2. حدّد فارق الصندوق المسموح لكل مناوبة وفارق الخزان المسموح (باللتر) : وما بعده تظهر تنبيهات.
3. أضف خزانًا أو مضخة أو مسدسًا عندما تتطور المحطة.
4. العنصر المستعمل سابقًا يُؤرشف ولا يُمسح : يبقى السجل دقيقًا.



لقطة شاشة — الأسعار والتسامح والتنبيهات

للناشر (بائع بومبا)

1 إنشاء محطة زبونة

لوحة الناشر › المحطات › زبون جديد : رمز المؤسسة والاسم وبريد المسيّر ونهاية الرخصة. رسالة الترحيب جاهزة للإرسال.

2 متابعة طلبات التجربة

الطلبات المرسلة من الصفحة الرئيسية تصل إلى « العملاء المحتملون » ؛ « إنشاء التجربة » يجهّز المحطة ويرسل بيانات الدخول.

3 تسيير الرخصة


الحالة (تجربة، نشطة، موقوفة) وتاريخ النهاية لكل محطة ؛ الرخصة المنتهية تمنع فورًا اتصالات هذه المحطة.

4 مساعدة زبون

وضع الدعم يفتح فضاء محطة نيابةً عن مسيّرها ؛ وكل دخول يُسجَّل.

5 متابعة الاتصالات والإصدار

تعرض اللوحة من هو متصل في كل محطة وهل الموقع والخادم على الإصدار نفسه.



لقطة شاشة — للناشر (بائع بومبا)

الأسئلة الشائعة

نسيت إغلاق مناوبتي أمس.

يمكن للمسؤول أو المسيّر إغلاق المناوبة نيابةً عنك : افتحها في « المناوبات » واضغط على « إغلاق نيابةً عنه ».

أخطأت في قراءة العداد عند الإغلاق.

اطلب من المسؤول أو المسيّر : « تصحيح » يعيد حساب اللترات والإيراد المتوقع والفارق ومخزون الخزان.

المسدس مأخوذ من مناوبة أخرى.

لا يمكن أن يكون المسدس في مناوبتين معًا. اطلب إغلاق المناوبة الأخرى أو اختر مسدسًا آخر.

لماذا يوجد فارق بين المخزون النظري والمسطرة ؟

تبخّر أو خطأ في القياس أو لترات بيعت دون مناوبة مفتوحة أو تسرّب أو سرقة. أعد القياس : إذا بقي الفارق فتحقق من القراءات والتوريدات.

كيف أغيّر سعر الوقود ؟

الإعدادات › الوقود والأسعار. السعر الجديد يطبَّق على المناوبات المفتوحة بعد التعديل.

نسيت كلمة المرور.

اطلب من المسيّر : فهو يولّد كلمة مرور جديدة من « الفريق ». والمسيّر يتصل بناشر بومبا.

كيف أثبّت بومبا على هاتفي ؟

اضغط على زر « تثبيت » أعلى الشاشة (في آيفون : مشاركة › إضافة إلى الشاشة الرئيسية).

هل يعمل بومبا بدون إنترنت ؟

لا : يلزم اتصال للحفظ. إذا انقطعت الشبكة فانتظر عودتها قبل التأكيد ؛ ما أدخلته على الشاشة لا يضيع ما دامت الصفحة مفتوحة.

للتواصل
Rayane M — Rayane Redha Madani.
☎ 0670779792 · ✉ rayanem@gmail.com