

Pompa

Chaque litre compté. Chaque dinar retrouvé.

Manuel d’utilisation

Version 1.0.0 — © 2026 JawlaDev

Sommaire

1. Qu’est-ce que Pompa ?
2. Pour le pompiste
3. Pour le responsable et le gérant
4. Pour le gérant
5. Pour l’éditeur (vendeur de Pompa)
6. Questions fréquentes

Qu’est-ce que Pompa ?

Pompa est une application de gestion pour stations-service. Elle fonctionne dans le navigateur et s’installe sur le téléphone comme une application. Chaque personne a son compte : le pompiste voit son poste, le responsable suit l’activité, le gérant voit tout.

- **Le pompiste** — Ouvre son poste, relève les index, vend au comptoir, clôture : tout est guidé, en 2 minutes.
- **Le responsable** — Suit les postes, fait les jaugeages, enregistre les livraisons, gère le stock.
- **Le gérant** — Voit tout, règle les prix, crée l’équipe, lit les rapports, où qu’il soit.

Pour le pompiste

1 Ouvrir mon poste

Avant de servir le premier client, vous ouvrez votre poste : c'est lui qui rattache les litres et l'argent à votre nom.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez « Ouvrir mon poste ».
2. Pour chaque pistolet que vous allez utiliser, relevez l'index affiché sur le compteur et vérifiez qu'il correspond au chiffre proposé.
3. Si le chiffre est différent, corrigez-le : le gérant sera prévenu de la différence.
4. Décochez les pistolets que vous n'utilisez pas, puis touchez « Ouvrir le poste ».

💡 Un pistolet déjà pris par un autre pompiste apparaît grisé : il ne peut pas être utilisé dans deux postes en même temps.



Capture d'écran — Ouvrir mon poste

2 Vendre au comptoir (huile, filtre…)

Les ventes de produits faites pendant votre poste sont ajoutées à la recette que vous devez remettre.

1. Ouvrez l’onglet « Stock » et trouvez le produit (recherche par nom).
2. Touchez « Vendre », indiquez la quantité.
3. Validez : le stock diminue et la vente est rattachée à votre poste ouvert.

💡 Ouvrez votre poste avant de vendre : sans poste ouvert, la vente n’est pas comptée dans votre recette.




Capture d’écran — Vendre au comptoir (huile, filtre…)

3 Clôturer mon poste

En fin de service, vous relevez les index de fin et vous déclarez l'argent remis. Pompa calcule la recette attendue et l'écart.

1. Touchez « Clôturer mon poste ».
2. Saisissez l'index de fin de chaque pistolet : les litres et le montant se calculent tout seuls.
3. Indiquez l'argent remis : espèces, carte et bons.
4. Vérifiez la ligne « Écart » : en vert la caisse est juste, en rouge il manque de l'argent.
5. Touchez « Clôturer le poste », puis imprimez le bordereau si besoin.

💡 Une erreur de saisie après la clôture ? Demandez au responsable ou au gérant de corriger le poste.



Capture d'écran — Clôturer mon poste

4 Comprendre l’écart de caisse

Écart = argent remis − recette attendue.

1. Recette attendue = litres vendus × prix de chaque carburant + ventes au comptoir de votre poste.
2. Un écart négatif (rouge) signifie qu’il manque de l’argent ; positif, qu’il y en a trop.
3. Une petite différence est tolérée : le seuil est réglé par le gérant.


Pour le responsable et le gérant

5 Suivre les postes et les écarts

La liste des postes montre qui travaille, les litres vendus et l'écart de caisse de chacun.

1. Ouvrez « Postes » : choisissez la période et, si besoin, un pompiste.
2. Touchez un poste pour voir le détail : index, litres, montants, espèces, carte, bons.
3. Un poste encore ouvert peut être clôturé à la place du pompiste ou annulé s'il a été ouvert par erreur.
4. Pour corriger une erreur de saisie dans un poste clôturé, touchez « Corriger » : la correction est tracée.

💡 Un avertissement jaune « index de départ différents » signale des litres vendus entre deux postes sans être enregistrés : à vérifier.




Capture d'écran — Suivre les postes et les écarts

6 Contrôler les cuves (jaugeage)

Le stock théorique d'une cuve = dernier jaugeage + carburant reçu − litres vendus depuis. Le jaugeage compare ce chiffre à la mesure réelle.

1. Mesurez la cuve avec la jauge.
2. Ouvrez « Cuves », touchez « Faire un jaugeage » et saisissez le volume mesuré.
3. Pompa affiche l'écart : au-delà de la tolérance, une alerte rouge apparaît sur l'accueil.
4. Le jaugeage devient la nouvelle référence de la cuve.

> 💡 Faites le jaugeage entre deux postes, quand aucun pistolet de la cuve n'est en service.




Capture d'écran — Contrôler les cuves (jaugeage)

7 Enregistrer une livraison de carburant

Chaque livraison compare le volume facturé au volume réellement reçu.

1. Ouvrez « Livraisons » et touchez « Livraison ».
2. Choisissez la cuve, saisissez le numéro du bon de livraison et le fournisseur.
3. Indiquez le volume facturé, puis le volume reçu mesuré à la jauge après le dépotage.
4. Saisissez le prix d'achat par litre et le montant payé : le reste est une dette fournisseur, que vous soldez plus tard.

💡 Un écart entre facturé et reçu est signalé en rouge : gardez le bon de livraison pour réclamer.




Capture d'écran — Enregistrer une livraison de carburant

8 Gérer le stock (huiles, filtres, consommables)

Le catalogue regroupe les produits vendus au comptoir ou utilisés par la station.

1. Touchez « Produit » pour en créer un : nom, catégorie, prix d'achat et de vente, seuil d'alerte, stock initial.
2. Touchez « Mouvement » : entrée (achat), vente, usage interne, perte, inventaire ou ajustement.
3. Le prix d'achat moyen est recalculé à chaque entrée.
4. Les produits sous le seuil sont signalés sur l'accueil.




Capture d'écran — Gérer le stock (huiles, filtres, consommables)

9 Lire les rapports

Les rapports résument une période : litres, recettes, écarts, livraisons, pertes de cuve, marge et résultat.

1. Choisissez la période (7 jours, ce mois, l'année…).
2. Consultez les totaux par pompiste, par carburant et par jour.
3. Exportez en CSV pour Excel, ou imprimez la page.

💡 La marge carburant utilise le prix d'achat moyen de vos livraisons : enregistrez le prix d'achat à chaque livraison.




Capture d'écran — Lire les rapports

Pour le gérant

10 Configurer la station au démarrage

La première fois, vous choisissez un modèle de station ; Pompa crée les carburants, les cuves, les pompes et les pistolets.

1. Sur l'accueil, choisissez « Petite », « Standard » ou « Grande station » (avec ou sans produits d'exemple).
2. Ouvrez « Réglages » : vérifiez le nom de la station, la devise et les prix des carburants.
3. Pour chaque cuve, indiquez la capacité et le volume de départ ; faites un premier jaugeage.
4. Dans « Pompes et pistolets », saisissez l'index actuel du compteur de chaque pistolet.
5. Créez les comptes de vos pompistes dans « Équipe ».




Capture d'écran — Configurer la station au démarrage

11 Créer l’équipe et les accès

Chaque personne a son compte et ne voit que ce qui la concerne.

1. Ouvrez « Équipe » puis « Utilisateur ».
2. Choisissez le profil : Pompiste (son poste et la vente au comptoir), Responsable (postes, cuves, stock, chiffres) ou Gérant (tout).
3. Notez le mot de passe provisoire affiché et transmettez-le à la personne.
4. Pour retirer l’accès, décochez « Compte actif » (l’historique est conservé).




Capture d’écran — Créer l’équipe et les accès

12 Prix, tolérances et alertes

Réglages vous permet d'adapter Pompa à votre station.

1. Changez le prix d'un carburant : le nouveau prix s'applique aux prochains postes, les anciens gardent leur prix.
2. Fixez l'écart de caisse toléré par poste et l'écart de cuve toléré (en litres) : au-delà, des alertes apparaissent.
3. Ajoutez une cuve, une pompe ou un pistolet quand la station évolue.
4. Un élément déjà utilisé est archivé, jamais effacé : l'historique reste exact.



Capture d'écran — Prix, tolérances et alertes

Pour l’éditeur (vendeur de Pompa)

1 Créer une station cliente

Console › Stations › Nouveau client : code entreprise, nom, e-mail du gérant, fin de licence. Un message de bienvenue est prêt à envoyer.

2 Suivre les demandes d’essai

Les demandes déposées sur la page d’accueil arrivent dans Prospects ; « Créer l’essai » prépare la station et envoie les accès.

3 Gérer la licence


Statut (essai, actif, suspendu) et date de fin par station ; une licence expirée bloque aussitôt les connexions de cette station.

4 Aider un client

Le mode support ouvre l’espace d’une station à la place de son gérant ; chaque accès est journalisé.

5 Suivre les connexions et la version

La console montre qui est en ligne dans chaque station et si le site et le serveur sont à la même version.



Capture d’écran — Pour l’éditeur (vendeur de Pompa)

Questions fréquentes

J’ai oublié de clôturer mon poste hier.

Le responsable ou le gérant peut clôturer un poste à votre place : ouvrez le poste dans « Postes » et touchez « Clôturer à sa place ».

Je me suis trompé d’index à la clôture.

Demandez au responsable ou au gérant : « Corriger » recalcule les litres, la recette attendue, l’écart et le stock de la cuve.

Le pistolet est déjà pris par un autre poste.

Un pistolet ne peut être dans deux postes à la fois. Faites clôturer l’autre poste, ou choisissez un autre pistolet.

Pourquoi y a-t-il un écart entre le stock théorique et la jauge ?

Évaporation, erreur de mesure, litres servis sans poste ouvert, fuite ou vol. Refaites une mesure : si l’écart persiste, vérifiez les index et les livraisons.

Comment changer le prix du carburant ?

Réglages › Carburants et prix. Le nouveau prix s’applique aux postes ouverts après la modification.

J’ai oublié mon mot de passe.

Demandez au gérant : dans « Équipe », il génère un nouveau mot de passe. Le gérant s’adresse à l’éditeur de Pompa.

Comment installer Pompa sur mon téléphone ?

Touchez le bouton « Installer » en haut de l’écran (sur iPhone : Partager › Sur l’écran d’accueil).

Pompa fonctionne-t-il sans internet ?

Non : une connexion est nécessaire pour enregistrer. Si le réseau coupe, attendez son retour avant de valider ; vos saisies à l’écran ne sont pas perdues tant que la page reste ouverte.

Contact
Rayane Redha Madani — Rayane M.
☎ 0670779792 · ✉ rayanem@gmail.com