PEMP	NET - YPAREO
Créé le 11/10/2011	Version 1.0 – Rédacteur : PYD
10:15:00	

Connexion SSO à Net-YParéo via serveur CAS

Principe

Le portail Net-YParéo permet une connexion de type SSO via un interfaçage avec un serveur CAS (http://www.jasig.org/cas).

Après une authentification par le serveur CAS, ce dernier redirige l'utilisateur vers l'accueil du portail Net-YParéo en communiquant son identifiant.

<u>Transmission de l'identifiant Net-YParéo par le serveur CAS</u>

Après une authentification réussie auprès du serveur CAS, celui-ci doit impérativement communiquer l'identifiant Net-YParéo de l'utilisateur afin d'assurer son accès au portail.

Cet identifiant est celui de la table NET_UTILISATEUR, et il doit être communiqué par le biais des attributs CAS (https://wiki.jasig.org/display/CASUM/Attributes) via le champ « codeNYP ».

Processus de connexion

1) Accès direct à la page de connexion de Net-YParéo

Lorsqu'un utilisateur accède à la page de connexion de Net-YParéo, le client CAS intégré vérifie la présence et la validité d'un ticket de service CAS (ST). Si ce ticket est présent et valide, l'utilisateur est immédiatement connecté au portail Net-YParéo.

Si le ticket est absent ou invalide, l'utilisateur est redirigé vers le login du serveur CAS, où il lui sera demandé de s'authentifier. Si l'authentification réussit, le serveur CAS doit rediriger l'utilisateur sur la page de connexion du portail Net-YParéo.

2) Accès à Net-YParéo depuis un service bénéficiant de l'authentification CAS

Le service en question doit fournir un lien pointant vers la page de connexion du portail Net-YParéo. Le comportement du client CAS intégré à Net-YParéo est alors similaire à celui décrit en 1).

Prise en charge de la déconnexion globale (Single Sign Out)

Net-YParéo est compatible avec la fonctionnalité de déconnexion globale de CAS (https://wiki.jasig.org/display/CASUM/Single+Sign+Out).

La page de connexion de Net-YParéo prend en charge la requête POST envoyée par le serveur CAS lors d'une déconnexion.